



# клиентов RuBackup

# резервного копирования и Linux

# Руководство по установке серверов

**RuBackup** Система резервного копирования и восстановления данных



# Содержание

Введение	4
Перед установкой RuBackup	5
Системные требования	5
Сетевые порты	5
Особенности установки пакетов в Linux	8
Мастер-ключ	9
Установка клиента RuBackup	10
Подготовка к установке клиента	10
Инсталляция клиента RuBackup	11
Настройка клиента RuBackup	12
Настройка пользователей на клиенте RuBackup	14
Настройка запуска клиента RuBackup	16
Установка сервера RuBackup	18
Подготовка к установке сервера	18
Инсталляция сервера RuBackup	22
Файл лицензии	23
Настройка основного сервера RuBackup	24
Настройка пользователей на сервере RuBackup	27
Настройка запуска сервера RuBackup	29
Настройка сервера после установки	32
Настройка хранилища с помощью RBM	33
Дополнительные настройки	37
Установка RBM на удаленном хосте	37
Настройка резервного сервера RuBackup	39
Настройка медиасервера RuBackup	42
Использование NFS	45
Удаление клиента RuBackup	47
Удаление сервера RuBackup	47
Неинтерактивный режим работы	48



Обновление с использованием утилиты rb_	_update49
Приложение А	



# Введение

Система резервного копирования и восстановления данных RuBackup (далее – Система, CPK) – системное клиент-серверное приложение, предназначенное для автоматизированного выполнения процедур резервного копирования данных серверов, виртуальных машин, баз данных и приложений в центрах обработки данных, а также для восстановления данных из резервных копий по запросу пользователя или системного администратора.

RuBackup является мощным и гибким средством автоматизации, предназначенным для защиты информации центра обработки данных и корпоративной сети предприятия.

Перед развертыванием системы резервного копирования в вашем центре обработки данных необходимо провести планирование необходимых ресурсов, которые потребуются для ее работы. Следует учесть для каких данных требуется выполнять резервные копии, как часто, какие временные окна допустимы для проведения операций резервного копирования данных, какое допустимое время восстановления данных должно быть в случае их утраты по основному месту хранения и много других нюансов.

Настоящее руководство описывает базовые шаги установки сервера и клиента резервного копирования и предназначено для системных администраторов, отвечающих за внедрение и сопровождение СРК.

Принципы работы СРК и вопросы ее администрирования изложены в документе «RuBackup. Руководство системного администратора».



# Перед установкой RuBackup

# Системные требования

Для функционирования сервера RuBackup рекомендуется следующая минимальная конфигурация аппаратного обеспечения:

-4 ядра CPU;

-4 ГБ оперативной памяти;

-1 Гбит/с Ethernet адаптер.

Для функционирования клиента RuBackup рекомендуется следующая минимальная конфигурация аппаратного обеспечения:

-1 ядро CPU,

-64 МБ оперативной памяти,

-1 Ethernet или Wi-Fi адаптер.

Список поддерживаемых операционных систем см. руководство «Матрица совместимости».

### Сетевые порты

Безопасное соединение компонентов CPK RuBackup и обмен информацией между ними подразумевает техническую возможность коммуникации по сети. Перед установкой продукта необходимо обеспечить взаимодействие компонентов CPK путем открытия соответствующих портов между серверами, на которых установлены компоненты CPK.

В таблице 1 представлены компоненты CPK RuBackup, задействованные сервисы, а также порты и протоколы, по которым осуществляется взаимодействие между компонентами. Кроме того, приведены описания операций, которые будут осуществляться компонентами CPK.



Компонент		Сервис	Προτοκοσ	Порт	Описание		
от до		Серьне	протокол	nopi			
		rubackup-cmd	TCP	9991	Управление операциями на клиенте резервного копирования		
Основной сервер	Клиент резервного копирования	rubackup-lic	ТСР	9992	Управление лицензированием клиента резервного копирования		
	ер копирования rubackup-media T зной Медиасервер rubackup-cmd T вер Медиасервер rubackup-lic T rubackup-media T rubackup-lic T rubackup-media T rubackup-media T	TCP	9993	Передача данных между медиасервером в составе основного сервера и клиентом			
		rubackup-cmd	tup-cmd TCP 9991 Упра Hup-lic TCP 9992 ли	Управление операциями на медиасервере			
Основной сервер	Медиасервер	rubackup-lic	TCP	9992	Управление лицензированием медиасервера		
		rubackup-media	TCP	9993	Управление операциями с данными		
	Резервный сервер	rubackup-cmd	TCP	9991	Обеспечение отказоустойчивости		
Основной		rubackup-li <b>C</b>	TCP	9992	Управление лицензированием резервного сервера		
Сорвор		rubackup-media	TCP	9993	Передача данных между медиасерверами в составе основного и резервного серверов		
	Клиент резервного копирования	rubackup-cmd	TCP	9991	Управление операциями на клиенте резервного копирования		
Резервный сервер*		rubackup-lic	TCP	9992	Управление лицензированием клиента резервного копирования		
		rubackup-media	TCP	9993	Передача данных между медиасервером в составе резервного сервера и клиентом		
		rubackup-cmd	TCP	9991	Управление операциями на медиасервере		
Резервный сервер*	Медиасервер	rubackup-lic	ТСР	9992	Управление лицензированием медиасервера		
		rubackup-media	TCP	9993	Управление операциями с данными		



Компо	онент	Сервис	Протокол	Πορτ	Описание	
от	до	copine				
Медиасервер	Клиент резервного	rubackup-cmd	TCP	9991	Подготовка операций с данными	
	копирования	rubackup-media	TCP	9993	Передача данных	
Менеджер Администратора RuBackup (RBM) на отдельно стоящей машине	Основной сервер	rubackup-rbm	ТСР	9995	Управление операциями RuBackup	
Менеджер Администратора RuBackup (RBM) на отдельно стоящей машине	Резервный сервер	rubackup-rbm	TCP	9995	Управление операциями RuBackup	

\* Опционально при наличии резервного сервера.

\*\*Порт может быть изменен вручную.



# Особенности установки пакетов в Linux

Дистрибутивы сервера и клиента RuBackup могут поставляться в виде deb и rpm пакетов. Для разных дистрибутивов Linux, по причине их отличий друг от друга, предусмотрены специально подготовленные пакеты RuBackup.

Перед установкой клиентского и серверного пакетов необходимо установить пакет **rubackup-common.deb** или **rubackup-common.rpm**.

Перечень клиентских и серверных пакетов, устанавливаемых в различных операционных системах, представлен в приложении (см. Приложение А).

В зависимости от типа используемого пакетного менеджера в вашем дистрибутиве Linux, процедура установки и удаления пакетов может использовать команды dpkg, грм, apt, уим и пр. В настоящем руководстве процедуры установки описаны для пакетного менеджера, который оперирует пакетами deb. Например, процедура установки пакета клиента RuBackup выглядит следующим образом:

#### \$ sudo dpkg -i rubackup-client.deb

Для установки клиента RuBackup в ОС с пакетным менеджером, который оперирует rpm пакетами, вместо вышеуказанной команды следует выполнить команду:

#### \$ sudo rpm -i rubackup-client.rpm

Процедуры удаления пакетов в настоящем руководстве описаны для пакетного менеджера, который оперирует пакетами deb. Например, процедура удаления пакета клиента RuBackup выглядит следующим образом:

#### \$ sudo apt remove rubackup-client

Для удаления клиента RuBackup в операционной системе с пакетным менеджером, который оперирует rpm пакетами, вместо вышеуказанной команды следует выполнить:

#### \$ sudo yum remove rubackup-client

Либо:

#### \$ sudo rpm -e rubackup-client

Некоторые операционные системы, такие как Alt Linux, используют пакетную систему rpm, но вместо уum используют apt. Перед установкой или удалением пакетов RuBackup следует уточнить, какие команды необходимо использовать для вашего дистрибутива Linux.



# Мастер-ключ

В ходе инсталляции будет создан мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий и ключи для электронной подписи, если предполагается использовать электронную подпись.

Внимание! При утере ключа вы не сможете восстановить данные из резервной копии, если последняя была преобразована с помощью защитных алгоритмов.

Важно! Ключи рекомендуется после создания скопировать на внешний носитель, а также распечатать бумажную копию и убрать эти копии в надежное место.

Мастер-ключ рекомендуется распечатать при помощи утилиты hexdump, так как он может содержать неотображаемые на экране символы. Например:

\$ hexdump/opt/rubackup/keys/master-key

0000000 79d1 4749 7335 e387 9f74 c67e 55a7 20ff 0000010 6284 54as 83a3 2053 4818 e183 1528 a343 0000020

Важно! Секретный ключ необходимо хранить в месте, доступном только тем, кто должен иметь возможность произвести обратное преобразование файла. Утеря ключа делает невозможным обратное преобразование файла.



# Установка клиента RuBackup

# Подготовка к установке клиента

Перед установкой клиента RuBackup необходимо провести настройку, описанную в этом разделе

Внимание! Перед установкой убедитесь, что сетевое имя узла отличается от «localhost».

#### Необходимые пакеты

Перед установкой клиента RuBackup необходимо, чтобы в системе были установлены следующие пакеты:

Название пакета	Функции							
pigz	Компрессор, ис	пользующий неско	олько ядер про	оцессора				
xz-utils	Компрессор xz							
nfs-client	Возможность RuBackup	использования	NFS-папки	сервера				

В зависимости от дистрибутива Linux имена пакетов могут отличаться.

При установке клиента RuBackup в OC Astra Linux SE 1.6 может оказаться, что в официальном репозитории нет компрессора pigz. В этом случае можно сделать ссылку:

\$ sudo ln -s /bin/gzip /usr/bin/pigz

#### Пакеты для ОС без графической оболочки

Если вы устанавливаете клиент RuBackup на ОС без графической оболочки, то для возможности использовать оконный Менеджер Администратора RuBackup (RBM) необходимо установить следующие пакеты:



\$ sudo apt install libgl1-mesa-dev \$ sudo apt install libxkbcommon-x11-0 \$ sudo apt install libfontconfig1 \$ sudo apt install libqt5gui5

В зависимости от используемой ОС, кроме указанных выше вам могут потребоваться дополнительные пакеты. При необходимости, обратитесь в службу технической поддержки RuBackup по адресу электронной почты support@rubackup.ru.

# Инсталляция клиента RuBackup

Для инсталляции клиента RuBackup следует выполнить следующие действия:

1 Настройте следующие переменные среды для пользователя root (необходимо добавить следующие строки в файл /root/.bashrc):

```
PATH=$PATH:/opt/rubackup/bin
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/rubackup/lib
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH
```

Эти переменные также можно определить в файле /etc/environment.

2 Перезагрузите переменные окружения:

```
$ . .bashrc
```

- 3 Установите пакет rubackup-common.deb.
- 4 Установите пакет rubackup-client:
  - **\$ sudo dpkg -i rubackup-client.deb** Имя файла пакета может отличаться в зависимости от сборки.

При установке клиента RuBackup в OC Astra Linux SE 1.6 с активированным режимом защитной программной среды, после установки пакета **rubackup-client** следует:

1. Добавить в файл /etc/digsig/digsig\_initramfs.conf строки:

DIGSIG\_ENFORCE=1

DIGSIG\_LOAD\_KEYS=1

2. Выполнить команду:

- \$ sudo update-initramfs -u -k all 3. Перезагрузить операционную систему:
- \$ init 6



# Настройка клиента RuBackup

Внимание! Если вы будете устанавливать не только клиент, но и сервер RuBackup, то после установки пакета rubackup-client переходите к разделу «Установка сервера RuBackup».

Первоначальная настройка клиента RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты **rb\_init**. Для настройки выполните следующие действия:

1. Запустите rb\_init (от пользователя root).

```
# rb_init
rooRuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])RuBackup
 (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])t@rubackup-client:~# rb_init
RuBackup initialization utility
Copyright 2018-2021: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Author is Andrey Kuznetsov
Version: 1.9 Build: 20220214
```

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

2. Примите лицензионное соглашение. Для этого нажмите клавишу у.

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])**y** RuBackup client configuration... Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)?

3. Выберите сценарий конфигурирования клиента, клиент-сервер или автономный. Для выбора связки клиент-сервер введите **с**.

Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)?c RuBackup client configuration: client-server mode Hostname of primary server:

4. Укажите адрес основного (primary) сервера СРК:

Hostname of primary server: <**rubackup-primary>** Will you use secondary server (y/n)?

Внимание! Для всех серверов RuBackup должно быть настроено корректное разрешение имен. Если клиент RuBackup не сможет определить IP адрес по имени сервера, то он прекратит свою работу. Используйте корректные настройки DNS или файла /etc/hosts.

5. Если в конфигурации подразумевается дополнительный **Secondary** сервер, то выберите эту возможность:



Will you use secondary server (y/n)?**y** 

Hostname of secondary server:

6. Укажите адрес дополнительного сервера:

Hostname of secondary server: <rubackup-secondary>

Possible interfaces for RuBackup client communication:

```
lo [0]
```

enp1s0 [1]

Choose client net interface ID for use:

7. Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования:

Choose client net interface ID for use: **1** Selected interface: enp1s0 Do you allow centralized recovery (y/n)?

8. Укажите, можно ли будет администратору системы СРК RuBackup восстанавливать копии, сделанные для данного клиента:

Do you allow centralized recovery (y/n)? y Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?

9. Укажите, будет ли использоваться непрерывная удаленная репликация на этом клиенте:

Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?y

Would you like to use local(I) backup directory or NFS(n) share of RuBackup server (I/n)?

10. Если для создания резервных копий предполагается использовать локальный каталог, то укажите его. Во избежание переполнения системного раздела рекомендуется использовать отдельную файловую систему.

```
Would you like to use local(l) backup directory or NFS(n)
shareofRuBackup server (l/n)?l
Local backup directory [/tmp] : /rubackup-tmp
```

Если для создания резервных копий предполагается использовать сетевую файловую систему (NFS), автоматически предоставляемую клиенту сервером RuBackup на время резервного копирования, то нужно вместо локального каталога выбрать этот вариант.

В то же время, чтобы сервер предоставлял сетевую файловую систему, нужно провести необходимую настройку (см. раздел «Использование NFS»).

```
Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?
```



11. Подтвердите создание каталога для временных операций с файлами резервных копий:

Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?**y** Create RuBackup master key... Passphrase:

12. Создайте мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий. Для его генерации введите пароль, содержащий не менее 10 символов, в поле Passphrase

Passphrase:

13. Укажите хотите ли вы создать ключи электронно цифровой подписи:

Will you use digital signature (y/n)?**y** Create new secret key Create new public key

Примечание — Порядок установки автономного режима работы клиента приведен в документе «Автономный режим работы клиента Rubackup».

По окончании работы rb\_init клиент будет настроен. После этого необходимо авторизовать клиента в СРК. Это может сделать системный администратор RuBackup при помощи оконного Менеджера Администратора RBM.

### Настройка пользователей на клиенте RuBackup

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск утилит командной строки RuBackup и оконного Менеджера Клиента (RBC), должны:

- иметь правильно настроенные переменные среды;
- входить в группу rubackup.

Группа **rubackup** была создана утилитой rb\_init в процессе первоначальной настройки.

Чтобы настроить пользователя для возможности работы с RuBackup, выполните следующие действия:

1. Добавьте пользователя в группу rubackup при помощи команды:

#### \$ sudo usermod -a -G rubackup пользователь

2. Настройте для пользователя следующие переменные среды (добавьте следующие строки в файл /home/пользователь/.bashrc):



PATH=\$PATH:/opt/rubackup/bin LD\_LIBRARY\_PATH=\$LD\_LIBRARY\_PATH:/opt/rubackup/lib export PATH export LD\_LIBRARY\_PATH

3. Перезагрузите переменные окружения:

### \$ . .bashrc

- 4. Выполните повторный вход в систему.
- 5. Настроенный таким образом пользователь сможет запускать утилиты командной строки и графический менеджер клиента RuBackup.



# Настройка запуска клиента RuBackup

В том случае, если планируется тестирование RuBackup, рекомендуется запускать клиент RuBackup в терминальном режиме с помощью команды:

### # rubackup\_client start

Остановить клиент RuBackup можно с помощью команды:

### # rubackup\_client stop

Для штатной эксплуатации рекомендуется запускать клиент RuBackup как сервис. Для этого выполните следующие действия:

1. Включите сервис клиента RuBackup:

```
$ sudo systemctl enable \
    /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup_client.service
```

2. Перезагрузите systemctl:

\$ sudo systemctl daemon-reload

- 3. Запустите сервис rubackup\_client:
  - \$ sudo systemctl start rubackup\_client

Уточнить статус клиента RuBackup можно при помощи команды:



```
$ sudo systemctl status rubackup_client
rubackup_client.service - RuBackup client
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rubackup client.service;
enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Fri 2022-04-15 09:45:34 MSK; 3 days
ago
   Process: 3234 ExecStart=/opt/rubackup/bin/rubackup client start
(code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3237 (rubackup_client)
     Tasks: 2 (limit: 4628)
    Memory: 173.9M
    CGroup: /system.slice/rubackup_client.service
             └─3237 /opt/rubackup/bin/rubackup_client start
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Create digital signature
for /rubackup-tmp/ubuntu_TaskID_>
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Execute OS command:
/usr/bin/openssl dgst -sign /opt/ruba>
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Create digital signature
for /rubackup-tmp/ubuntu_TaskID_>
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Digital signatures were
transfered successfully for task >
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Remove obsoleted file:
/rubackup-tmp/ubuntu_TaskID_1_NORu>
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Remove obsoleted file:
/rubackup-tmp/ubuntu_TaskID_1_NORu>
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Remove obsoleted signature
file: /rubackup-tmp/ubuntu_Tas>
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Remove obsoleted signature
file: /rubackup-tmp/ubuntu_Tas>
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Set status for task ID: 1
from: Transmission to: Done
anp 15 12:49:12 ubuntu rubackup_client[3237]: Task was done. ID: 1
```



# Установка сервера RuBackup

Этот раздел описывает подготовку, инсталляцию и настройку сервера RuBackup.

Внимание! Процедура настройки сервера также выполняет настройку клиента. После настройки сервера RuBackup не следует выполнять на нем настройку клиента, так как это повлечет замену серверных настроек клиентскими, и сервер перестанет работать.

### Подготовка к установке сервера

Перед установкой сервера RuBackup должен быть установлен клиент RuBackup (см. раздел «Установка клиента RuBackup»).

#### Необходимые пакеты

Перед установкой сервера RuBackup необходимо, чтобы в системе были установлены следующие пакеты.

Название пакета	Функции
mailutils (или bsd-mailx)	Утилиты электронной почты
libcurl4 (возможно libcurl3 в зависимости от ОС)	Библиотека curl
nfs-kernel-server nfs-common	Для предоставления NFS папки клиенту для оперативной работы с резервными копиями при использовании опции nfs-share- mountpoint
libqt5sql5-psql	Необходим для OC AstraLinux

Названия пакетов могут отличаться в зависимости от дистрибутива Linux.

Чтобы система уведомлений RuBackup работала корректно, необходимо настроить отправку электронной почты с сервера RuBackup. Для отправки электронной почты сервер RuBackup использует утилиту /usr/bin/mail.



При использовании ленточной библиотеки с сервером резервного копирования, настройку см. в руководстве «Работа с ленточной библиотекой».

Если предполагается предоставление клиентам сетевой файловой системы NFS для создания резервных копий, то эту возможность необходимо настроить на сервере RuBackup (см. «Руководство системного администратора RuBackup»).

#### Пакеты для ОС без графической оболочки

Если вы устанавливаете сервер RuBackup на ОС без графической оболочки, то для возможности использовать оконный Менеджер Администратора RuBackup (RBM) необходимо установить следующие пакеты:

- \$ sudo apt install libgl1-mesa-dev
- \$ sudo apt install libxkbcommon-x11-0
- \$ sudo apt install libfontconfig1

#### Настройка СУБД PostgreSQL

Метаданные резервных копий и конфигурационные параметры системы резервного копирования RuBackup хранятся в СУБД PostgreSQL. СУБД может располагаться на основном сервере резервного копирования RuBackup или на другом узле вашей сети. RuBackup поддерживает PostgreSQL версий 9.6, 10, 11 и 12.

**Внимание!** Кроме пакета postgresql необходимо установить пакет postgresql-contrib.

Для этого выполните:

#### \$ sudo apt install postgresql-contrib

При установке сервера PostgreSQL в OC Astra Linux SE 1.6 необходимо установить пакет postgresql-contrib-9.6!

Перед установкой сервера RuBackup в конфигурационный файл pg\_hba.conf необходимо добавить возможность подключения к СУБД для всех серверов, которые будут входить в серверную группировку RuBackup. Например:



# TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
# "loca	l" is for Uni	x domain sock	et connections only	
local	all	all		md5
# IPv4	local connect	ions:		
host	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	all	all	192.168.0.50/24	md5
host	all	all	192.168.0.51/24	md5
host	all	all	192.168.0.52/24	md5
host	all	all	192.168.0.53/24	md5

При этом можно оставить строку local all postgres peer.

В файле postgresql.conf необходимо настроить listener:

Примечания:

1. Возможность подключения к СУБД для всех серверов, которые будут входить в серверную группировку RuBackup, можно добавить и после установки сервера RuBackup в конфигурационный файл pg\_hba.conf, после чего необходимо перезапустить PostgreSQL.

2. Размеры параметров в файле postgresql.conf shared\_buffers ~50 % от размера оперативной памяти. При использовании дедупликации рекомендуется минимальный объем оперативной памяти сервера 64 GB effective\_cache\_size ~70 % от размера оперативной памяти work\_mem 32 MB.

3. max\_parallel\_workers — не менее 50 % от количества процессорных ядер, если сервер СУБД совмещен с сервером RuBackup и 100 %, если сервер СУБД является выделенным.



После внесения этих изменений необходимо:

1. Перезагрузить сервис postgresql:

```
$ sudo service postgresql restart
```

2. Проверить подключение к СУБД:

```
$ sudo -u postgres psql
psql (12.5 (Ubuntu 12.5-Oubuntu0.20.04.1))
Type "help" for help.
```

postgres=#

3. Задать пароль для пользователя базы данных postgres:

```
$ sudo -u postgres psql
psql (12.5 (Ubuntu 12.5-0ubuntu0.20.04.1))
Type "help" for help.
```

```
postgres=# alter user postgres password '12345';
ALTER ROLE
postgres=#
```

При установке СУБД PostgreSQL в OC Astra Linux SE, стоит обратить внимание на индекс "se" в номере версии, если он присутствует, то это указывает на то, что пакет доработан для взаимодействия с КСЗ Astra Linux. В этом случае требуется произвести дополнительную конфигурию системы для корректной работы CPK RuBackup с мандатными атрибутами СУБД PostgreSQL.

Предлагается выбрать один из двух вариантов конфигурации системы в этом случае:

1 вариант:

Необходимо создать пользователя rubackup в СУБД PostgreSQL с правами администратора:

```
$ sudo -u postgres psql
postgres=# create user rubackup with superuser createrole login
password '12345';
CREATE ROLE
postgres=#
```

Также в файле /etc/parsec/mswitch.conf для параметра zero\_if\_notfound установить значение уеs и затем перезагрузить сервисарt PostgreSQL:

\$ sudo service postgresql restart



```
2 вариант:
```

Необходимо создать пользователя rubackup в в OC Astra Linux SE с привилегиями parsec\_cap\_setmac и parsec\_cap\_chmac:

```
$ sudo useradd --system --no-user-group rubackup
```

Далее нужно задать пароль пользователя rubackup, он должен совпадавать с паролем пользователя rubackup в СУБД PostgreSQL, который задается на этапе настроки сервера RuBackup.

### \$ sudo passwd rubackup

Необходимо установить привилегии и инициализировать мандатные права пользователя rubackup, а также разрешить пользователю postgres чтение мандатных меток.

```
$ sudo usercaps -m +2,+3 rubackup
$ sudo pdpl-user -l 0:0 rubackup
$ sudo usermod -a -G shadow postgres
$ setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb
$ setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb
$ setfacl -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb
$ setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb
$ setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb
$ setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb
$ setfacl -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb
```

# Инсталляция сервера RuBackup

Внимание! Процедура настройки сервера также выполняет настройку клиента. После настройки сервера RuBackup не следует выполнять на нем настройку клиента, так как это повлечет замену серверных настроек клиентскими, и сервер перестанет работать.

Для инсталляции сервера RuBackup следует выполнить следующие действия:

1. Настройте следующие переменные среды для пользователя root (необходимо добавить следующие строки в файл /root/.bashrc):



```
PATH=$PATH:/opt/rubackup/bin
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/rubackup/lib
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH
Эти переменные также можно определить в файле /etc/environment.
```

- 2. Перезагрузите переменные окружения:
  - \$ . .bashrc
- 3. Установите пакет rubackup-server:
  - \$ sudo dpkg -i rubackup-server.deb Имя файла пакета может отличаться в зависимости от сборки.
- 4. Установите пакет rubackup-rbm:
  - \$ sudo dpkg -i rubackup-rbm.deb

При установке сервера RuBackup в OC Astra Linux SE 1.6 с активированным режимом защитной программной среды, после установки пакета **rubackup-server** следует:

1. Выполнить команду:

- \$ sudo update-initramfs -u -k all
  - 2. Перезагрузить операционную систему:
- \$ init 6

### Файл лицензии

Сервер RuBackup содержит в себе лицензию на выполнение резервного копирования общим объемом резервных копий 1 ТБ. При первом запуске сервер RuBackup попытается получить лицензионный файл от глобального лицензионного сервера RuBackup. Если выход в Интернет с сервера невозможен, обратитесь к своему поставщику с указанием *hardware ID* для получения лицензионного файла. *Hardware ID* можно узнать при помощи следующей команды:

```
# rubackup_server hwid
Copyright 2018-2022: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Author is Andrey Kuznetsov
Version: 1.9
RuBackup hardware ID:
5253096d055899485ed2787eccfc57ae54ff04e76104856726c913732aa0c2b8
```



Лицензионный файл необходимо разместить на сервере резервного копирования в /opt/rubackup/etc/rubackup.lic, заменив тестовую лицензию на выданную. Файл требуется переименовать как rubackup.lic

# Настройка основного сервера RuBackup

Первоначальная настройка сервера RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты **rb\_init**. Утилита rb\_init добавит необходимые сетевые сервисы в файл /etc/services. Выполните следующие действия:

1. Запустите rb\_init (от пользователя root).

root@rubackup-primary:~# **rb\_init** RuBackup initialization utility Copyright 2018-2022: LLC "RUBACKUP" Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП" Author is Andrey Kuznetsov Version: 1.9 Build: 20220214

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

2. Примите лицензионное соглашение. Для этого нажмите клавишу у.

RuBackup command service was added to /etc/services RuBackup license service was added to /etc/services RuBackup media service was added to /etc/services

```
Do you want to configure RuBackup server (primary, secondary, media) or client (p/s/m/c/q)?
```

3. Выберите сценарий конфигурирования основного (primary) сервера. Для этого нажмите клавишу **р**.

Primary server configuration... Interfaces for RuBackup server: lo enp1s0 Do you want to create RuBackup database (y/n)?

4. Создайте базу данных и задайте пароль для пользователя базы данных rubackup:

Do you want to create RuBackup database (y/n)?y Enter hostname or IP address of PostgreSQL server: <**rubackup-database>** password of postgres user: Create PostgreSQL user rubackup Set rubackup password: Repeat password: User rubackup was created



```
Execute: /opt/rubackup/rc/init/bloom.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/init/server.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_block_device.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_brest_template.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb module brest vm.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_btrfs.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_ceph_rbd.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_communigate_pro.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_communigate_pro_mail.sql:
success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_docker_container.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_docker_image.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_docker_volume.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_filesystem.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_filesystem_win.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_freeipa.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_jatoba1.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_kvm.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_lvm.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_lxd_container.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_lxd_image.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb module mariadb101.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_mysql57.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_opennebula_template.sql:
success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_opennebula_vm.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_oracle_dp_db.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_oracle_dp_table.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_oracle_rman.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_pg_dump_database.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_pg_dump_table.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_postgres_pro_13.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_postgresql10.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_postgresql11.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_postgresql12.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_postgresql13.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_postgresql9_6.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_proxmox_container.sql:
success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_proxmox_vm.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_redis.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb module_rescue_image.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_rvirt_vm.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_s3_cloud_bucket.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_sqlite.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_vcenter.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_zfs.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_module_zfs_volume.sql: success
Execute: /opt/rubackup/rc/modules/rb_script_communigate_pro.sql: success
```



Do you want to add a required file system to the 'Default' pool in the configuration? (y/n)?

5. Назначьте для пула **Default** каталог для хранения резервных копий.

```
Do you want to add a required file system to the 'Default' pool
in the configuration? (y/n)?y
Enter path: /default_pool
```

```
/default_pool doesn't exist. Do you want to create it? (y/n) y
```

RuBackup client configuration: client-server mode Hostname of primary server: rubackup-primary

Will you use secondary server (y/n)?

6. Если в конфигурации системы резервного копирования предполагается резервный (secondary) сервер RuBackup, то укажите его hostname или IP адрес:

```
Will you use secondary server (y/n)?y
Hostname of secondary server: <rubackup-secondary>
```

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
lo [0]
enp1s0 [1]
Choose client net interface ID for use:
```

7. Далее будет выполняться настройка клиента RuBackup. Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования:

```
Choose client net interface ID for use: 1
Selected interface: enp1s0
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

8. Укажите, можно ли будет администратору системы СРК RuBackup восстанавливать копии, сделанные для данного клиента:

Do you allow centralized recovery (y/n)? y

9. Укажите, будет ли использоваться непрерывная удаленная репликация на этом клиенте:

Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?y

Enter local backup directory path [/tmp]:



10. Укажите директорию для временных операций с файлами резервных копий:

Enter local backup directory path [/tmp] : /**rubackup-tmp** Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?y Create RuBackup master key... Passphrase:

 Создайте мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий и создания ключей цифровой подписи. Для его генерации введите пароль, содержащий не менее 10 символов.

Passphrase:

Will you use digital signature (y/n)?

12. Укажите хотите ли вы создать ключи электронно цифровой подписи:

Will you use digital signature (y/n)?y Create new secret key Create new public key

Внимание! По окончании работы утилиты rb\_init будет сформирован главный конфигурационный файл /opt/rubackup/etc/config.file. В этом файле параметр server-inetinterfaces определяет сетевые интерфейсы, посредством которых серверу резервного копирования разрешено взаимодействовать с клиентами. В списке интерфейсов необходимо оставить только те, которые необходимы, и удалить все лишние интерфейсы, если они присутствуют (vnet, virbr и т.п.).

По окончании работы rb\_init будет создана локальная группа rubackup, в которую следует добавить всех пользователей, которые будут работать с RuBackup.

# Настройка пользователей на сервере RuBackup

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск утилит командной строки RuBackup и оконного Менеджера Администратора (RBM), должны:

- иметь правильно настроенные переменные среды,
- входить в группу rubackup.



Группа **rubackup** была создана утилитой rb\_init в процессе первоначальной настройки.

Чтобы настроить пользователя для возможности работы с RuBackup, выполните следующие действия:

1. Добавьте пользователя в группу rubackup при помощи команды:

\$ sudo usermod -a -G rubackup пользователь

2. Настройте для *пользователя* следующие переменные среды (добавьте следующие строки в файл /home/*пользователь*/.bashrc):

PATH=\$PATH:/opt/rubackup/bin LD\_LIBRARY\_PATH=\$LD\_LIBRARY\_PATH:/opt/rubackup/lib export PATH export LD\_LIBRARY\_PATH

3. Перезагрузите переменные окружения:

#### \$ . .bashrc

4. Выполните повторный вход в систему.

Настроенный таким образом пользователь сможет запускать утилиты командной строки и графический менеджер администратора RuBackup.



# Настройка запуска сервера RuBackup

В том случае, если планируется тестирование RuBackup, рекомендуется запускать сервер RuBackup в терминальном режиме с помощью команды:

### # rubackup\_server start

Остановить сервер RuBackup можно с помощью команды:

#### # rubackup\_server stop

Для штатной эксплуатации рекомендуется запускать сервер RuBackup как сервис. Для этого выполните следующие действия:

1. Включите сервис клиента RuBackup:

# \$ sudo systemctl enable \ /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup\_client.service

2. Включите сервис сервера RuBackup:

# \$ sudo systemctl enable \ /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup\_server.service

3. Перезагрузите systemctl:

#### \$ sudo systemctl daemon-reload

4. Запустите сервис rubackup\_client:

#### \$ sudo systemctl start rubackup\_client

- 5. Запустите сервис rubackup\_server:
  - \$ sudo systemctl start rubackup\_server

Уточнить статус клиента RuBackup можно при помощи команды:



```
$ sudo systemctl status rubackup_client
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rubackup_client.service; enabled;
vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2022-04-18 16:06:00 MSK; 13s ago
    Process: 27687 ExecStart=/opt/rubackup/bin/rubackup client start
(code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 27690 (rubackup client)
      Tasks: 2 (limit: 4628)
     Memory: 42.4M
     CGroup: /system.slice/rubackup_client.service
             └─27690 /opt/rubackup/bin/rubackup_client start
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: ... module 'Block device'
was checked successfully
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup client[27690]: Try to check module:
'File system' ...
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: Execute OS command:
/opt/rubackup/modules/rb_module_file>
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: Module version: 1.9
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: ... module 'File system'
was checked successfully
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: Try to check module: 'LVM
logical volume' ...
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: Execute OS command:
/opt/rubackup/modules/rb_module_lvm >
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: Module version: 1.9
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: Can't find /sbin/lvscan
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_client[27690]: ... unable to use module
'LVM logical volume' at this cl>
lines 1-20/20 (END)
```

Уточнить статус сервера RuBackup можно при помощи команды:



```
$ sudo systemctl status rubackup_server
 rubackup server.service - RuBackup server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rubackup server.service;
enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2022-04-18 16:05:18 MSK; 2min
31s ago
    Process: 27631 ExecStart=/opt/rubackup/bin/rubackup server start
(code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 27635 (rubackup_server)
      Tasks: 29 (limit: 4628)
     Memory: 7.3M
     CGroup: /system.slice/rubackup_server.service
             L27635 /opt/rubackup/bin/rubackup server start
and 18 16:05:19 ubuntu rubackup server[27635]: RuBackup monitoring
connected to the database rubackup@l>
anp 18 16:05:19 ubuntu rubackup_server[27635]: RuBackup
media_server_TLQ_loop connected to the database>
anp 18 16:05:19 ubuntu rubackup server[27635]: RuBackup Media Net Server
connected to the database ruba>
anp 18 16:05:19 ubuntu rubackup_server[27635]: RuBackup Media Net Server
will use 8 threads
anp 18 16:05:19 ubuntu rubackup server[27635]: Media server heartbeat:
Connected to RuBackup server: 12>
anp 18 16:05:20 ubuntu rubackup_server[27635]: Media server ubuntu has
added to alive RuBackup server g>
anp 18 16:05:24 ubuntu rubackup_server[27635]: RuBackup Media Server
internal tasks loop connected to t>
anp 18 16:05:24 ubuntu rubackup_server[27635]: RuBackup media server
cloud loop connected to the databa>
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_server[27635]: RuBackup db_service
connected to the database rubackup@l>
anp 18 16:06:00 ubuntu rubackup_server[27635]: RuBackup db_watcher
connected to the database rubackup@l>
lines 1-20/20 (END)
```

Если у вас возникает проблема запуска сервиса сервера RuBackup, и служебная база данных RuBackup в PostgreSQL установлена на отдельном сервере (например, при добавлении в конфигурацию резервного или медиасервера), выполните следующие действия:

1. Удалите зависимости postgresql.service в параметрах Requires и After в разделе Unit в юнит-файле:

/opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup\_server.service

2. Перезагрузите systemctl:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```



# Настройка сервера после установки

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск утилит командной строки RuBackup и оконного Менеджера Администратора (RBM), должны входить в группу rubackup. Эта группа была создана утилитой rb\_init в процессе первоначальной настройки.

Если в процессе настройки сервера при помощи утилиты rb\_init не был назначен каталог для хранения резервных копий для пула **Default**, то после настройки основного сервера RuBackup в журнальном файле /opt/rubackup/log/RuBackup.log появятся записи о том, что в пуле Default нет ни одной файловой системы для хранения резервных копий:

Thu Sep 19 12:40:30 2019: Warning: Pool: Default has no any file system

Необходимо назначить для пула **Default** хотя бы один каталог для хранения резервных копий.

Это можно сделать при помощи утилиты командной строки или оконного менеджера системного администратора системы резервного копирования RBM.

#### Настройка хранилища с помощью rb\_local\_filesystems

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск утилит командной строки RuBackup, должны входить в группу rubackup. Чтобы добавить пользователей в группу внесите изменения в файл /etc/group.

Чтобы назначить локальный каталог в качестве хранилища резервных копий следует выполнить команду:

#### \$ rb\_local\_filesystems -a /rubackup1 -p 1

В этом примере в качестве хранилища добавляется каталог /rubackup1.



### Настройка хранилища с помощью RBM

Внимание! Настройка хранилища с помощью RBM производится в случае если хранилища не настроены утилитой rb\_init в процессе первоначальной настройки (см. с. 22).

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск оконного Менеджера Администратора (RBM), должны:

- иметь правильно настроенные переменные среды,

- входить в группу rubackup.

Группа rubackup была создана утилитой rb\_init в процессе первоначальной настройки.

Для запуска Менеджера Администратора RuBackup используйте команду:

#### \$ rbm&

После чего необходимо в открывшееся окно «Аутентификация» ввести наименование сервера Rubackup, имя пользователя и пароль (рисунок 1).

	Аутентификация		8				
Сервер RuBackup Пользователь	ubuntu	ping	🥔 ОК				
Пароль	••••						
Рисунок 1							

Имя пользователя — rubackup.

Пароль должен соответствовать паролю для пользователя базы данных rubackup, созданному при помощи утилиты rb\_init (см. с. 24).

После нажатия кнопки «ОК» откроется окно «Менеджер администратора RuBackup» (рисунок 2).



			Ν	Ленеджер администрато	opa RuBackup		- 0	×
Конфигура	ция Просмот	р Действия	Аналитика	Информация				
Объекты	Стратегии	Глобальное	расписание	Удаленная репликация	Серверная группировка RuBackup			
Объект	Описание							
Соединение:	rubackup@rub	ackup:ubuntu						
						Норм	альный	режим

Рисунок 2

Чтобы назначить локальный каталог в качестве хранилища резервных копий выполните в RBM следующие действия:

Откройте меню Конфигурация → Хранилища → Локальные файловые хранилища (рисунок 3):



		Менедж	сер админи	стратора RuBack	cup	8
Конфигурация Просмотр Действия	Аналитика	Информация				
Базовая конфигурация						
Глобальная конфигурация	Удаленная р	ленная репликация Серверная группировка RuBackup				
Группы пользователей		Свойства	Настройки	Информация		
Пользователи	server	Тип ОС	Linux			
Группы клиентов		ОС дистрибью	отер ubuntu			
Клиенты		HWID	07c949	5539c25270		
Медиа серверы		nwib	570040	5556628270		
Хранилища 🔶	Пулы			::99		
Стратегии	Подмен	на пулов				
Сервисный режим	Локаль	ные файловые	хранилища.	8:e365:da03		
Выход	Блочнь	е устройства				
	ные картридж	И				
	Ленточ	ные библиотек	GM			
	Облака	i				
		Стратегия	Тип ресу	oca Pecypc	Normal execution script	Exception execution script
		Стратегии	Правила	Резервные копии	Удаленная репликация	Задачи План восстанов 🗸 🕨
						Нормальный режим

Рисунок 3

2. В появившемся окне нажмите кнопку Добавить (рисунок 4):

Kautusvaauus				Хранилище: ф	айловые систе	мы	8	🛛
конфиі урация	Путь	Пул			Описани	e		
Объекты Стр								
Объект								
<ul> <li>Клиенты</li> <li>тubackup-se</li> </ul>								
								ecution script
	Закрыть	Поиск П	обавить				Vлалить	ан восстанов 🕢 🕨
	Sarballe	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	00000110				Норм	альный режим

Рисунок 4

3. Выберите заранее подготовленный каталог (например, /rubackup-tmp/) (рисунок 5):



			Хранилище: файловые системы	8	- 🗆 🔇		
Конфигурация	Путь	Пул	Описание				
Объекты Стр Объект			Client: rubackup-server1 /	8			
• Клиенты rubackup-sc	Пул Путь на Описани	Имя bin/ boot/ cdrom/ default_pool/ dev/ etc/ home/ libJ lib54/ lib52/ lib54/ lib52/ lib54/ libx32/ lost+found/ media/ mnt/ opt/ proc/ root/ root/ root/ run/ sbin/ snap/ srv/ sys/ tmp/ usr/ var/		<ul> <li>✔ OK</li> <li>✔ Cancel</li> <li>✔ OK</li> <li>Cancel</li> </ul>	ecution script		
	Цвета по пулам						
	закрыть	Добавит	(b)	Удалить Норм	альный режим		

Рисунок 5



# Дополнительные настройки

### Установка RBM на удаленном хосте

СРК Rubackup предоставляет возможность установки оконного Менеджера Администратора RuBackup (RBM) на удаленном хосте.

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск оконного Менеджера Администратора (RBM) на удаленном хосте, должны входить в группу rubackup.

#### Подготовка к установке

1) Подготовка сервера Rubackup

Для подготовки сервера Rubackup необходимо настроить файл «/etc/postgresql/12/main/pg\_hba.conf»и в строке с IPv4 прописать адрес хоста, на котором будет установлен удалённый RBM:

# TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
# "loca	l" is for Uni	ix domain socke	et connections only	
local	all	all		md 5
# IPv4	local connect	ions:		
host	all	all	127.0.0.1/32	md 5
host	all	all	192.168.113.21/32	md 5
host	all	all	192.168.113.30/32	md 5
host	all	all	192.168.113.31/32	md 5
host	all	all	192.168.113.33/32	md <mark>5</mark>
# IPv6	local connect	ions:		
host	all	all	::1/128	md 5
# Allow	replication	connections fr	rom localhost, by a user wit	th the
# repli	cation privil	lege.		
local	replication	all		реег
host	replication	all	127.0.0.1/32	md 5
host	replication	all	::1/128	md 5
/etc/p	ostaresal/12/	/main/pg hba.co	onf" 107L. 5080C	
,,		,,, <u>s</u>		

Примечание – Путь настройки файла может отличаться в зависимости от версии postgresql.

2) Подготовка хоста, с которого будет выполняться вход в RBM

Для подготовки хоста необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать пакет драйверов



\$ sudo apt install libqt5sql5-psql

2. Настроить файлы «/root/.bashrc» и «/home/<user\_name>/.bashrc»



- 3. Выполнить команду:
  - \$ . .bashrc
- 4. Если ОС без графической оболочки установить следующие пакеты
  - \$ sudo apt install libgl1-mesa-dev \$ sudo apt install libxkbcommon-x11-0 \$ sudo apt install libfontconfig1
- 5. В файле «/etc/services» добавить строку:

rubackup-rbm 9995/tcp



6. Установить пакеты rubackup-common и rubackup-rbm

\$ sudo dpkg —i rubackup-common.deb

\$ sudo dpkg -i rubackup-rbm.deb

После этих действий RBM будет готов к запуску.

Для запуска Менеджера Администратора RuBackup используйте команду:

\$ rbm&

или

#### opt/rubackup/bin/rbm

После чего необходимо в открывшееся окно «Аутентификация» ввести наименование сервера Rubackup, имя пользователя и пароль (рисунок 6).

Примечание — при настройке ролевой модели RuBackup, есть возможность заходить в RBM под определённой ролью: rubackup, супервайзер, мейнтейнер или администратор.



Аутентификация @server	19		×
Сервер RuBackup	your_server	ping	<i>₽</i> ОК
Пользователь	rubackup		🗶 Cancel
Пароль	•••••		

Рисунок 6

# Настройка резервного сервера RuBackup

Внимание! Настройка резервного сервера RuBackup требуется только в том случае, если в серверной группировке RuBackup предполагается использовать резервный сервер. Для работы резервного сервера требуется отдельная лицензия.

Первоначальная настройка резервного сервера RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты **rb\_init**. Выполните следующие действия:

1. Запустите rb\_init от имени суперпользователя (с правами root).

root@rubackup-client~# **rb\_init** RuBackup initialization utility Copyright 2018-2022: LLC "RUBACKUP" Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП" Author is Andrey Kuznetsov Version: 1.9 Build: 20220214

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

2. Примите лицензионное соглашение. Для этого нажмите клавишу у.

RuBackup command service was added to /etc/services RuBackup license service was added to /etc/services RuBackup media service was added to /etc/services Do you want to configure RuBackup server (primary, secondary, media) or client (p/s/m/c/q)?

3. Выберите сценарий конфигурирования резервного (secondary) сервера. Для этого нажмите клавишу **s**.



Do you want to configure RuBackup server (primary, secondary, media) or client (p/s/m/c/q)?s Secondary server configuration... Interfaces for RuBackup server: lo enp1s0 Hostname or IP address of PostgreSQL server:

4. Введите адрес сервера, на котором располагается база данных RuBackup, и пароль.

```
Hostname or IP address of PostgreSQL server: <rubackup-database> password of rubackup user:
```

5. Введите пароль для пользователя Rubackup:

```
password of rubackup user:
RuBackup client configuration: client-server mode
Hostname of primary server:
```

6. Укажите адрес основного сервера Rubackup:

```
Hostname of primary server: <rubackup-primary>
Hostname of secondary server: rubackup-secondary
Possible interfaces for RuBackup client communication:
lo [0]
enp1s0 [1]
Choose client net interface ID for use:
```

7. Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования:

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
    lo [0]
    enp1s0 [1]
Choose client net interface ID for use: 1
Selected interface: enp1s0
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

8. Укажите можно ли будет администратору системы СРК RuBackup восстанавливать копии сделанные для данного клиента:

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?y
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote
replicas on this client (y/n)?
```

9. Укажите, будет ли использоваться непрерывная удаленная репликация на этом клиенте:

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?y
Enter local backup directory path [/tmp]
```

10. Укажите директорию для временных операций с файлами резервных копий:



Enter local backup directory path [/tmp] : /rubackup-tmp
Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?y
Create RuBackup master key...

Passphrase:

11. Создайте мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий (необходимо ввести не менее 10 символов в поле Passphrase):

Passphrase:

Will you use digital signature (y/n)?

12. Укажите хотите ли вы создать ключи электронно цифровой подписи:

Will you use digital signature (y/n)?y Create new secret key Create new public key

По окончании работы rb\_init запустите клиентский и серверный сервисы резервного копирования. Следуйте инструкции из раздела «Настройка пользователей на сервере RuBackup».

По завершении настройки резервного сервера необходимо:

1. Резервный сервер при первом запуске потребуется авторизовать в системе резервного копирования как медиасервер.

Внимание! После запуска резервного сервера необходимо соблюсти порядок авторизации! Сначала нужно авторизовать в системе клиента и только потом резервный сервер. В противном случае будет добавлено два клиента, что приведет к ошибкам.

2. Резервному серверу нужно назначить хотя бы один пул типа «Файловая система» для хранения резервных копий и каталог для хранения резервных копий.

Эти задачи можно выполнить в оконном Менеджере Администратора RBM (см. «Руководство системного администратора RuBackup»).



# Настройка медиасервера RuBackup

Первоначальная настройка медиасервера RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты **rb\_init**. Выполните следующие действия:

1. Запустите rb\_init от имени суперпользователя (с правами root).

```
root@rubackup-media:~# rb_init
RuBackup initialization utility
Copyright 2018-2022: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Author is Andrey Kuznetsov
Version: 1.9 Build: 20220214
```

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

2. Примите лицензионное соглашение. Для этого нажмите клавишу у.

RuBackup command service was added to /etc/services RuBackup license service was added to /etc/services RuBackup media service was added to /etc/services Do you want to configure RuBackup server (primary, secondary, media) or client (p/s/m/c/q)?

3. Выберите сценарий конфигурирования медиасервера. Для этого нажмите клавишу **m**.

Do you want to configure RuBackup server (primary, secondary, media) or client (p/s/m/c/q)?m Media server configuration... Interfaces for RuBackup server: lo enp1s0 Connection to RuBackup database Hostname or IP address of PostgreSQL server:

4. Введите адрес сервера, на котором располагается база данных RuBackup, и пароль. Укажите имена основного и резервного сервера RuBackup.

Hostname or IP address of PostgreSQL server: <**rubackup-database**>
password of rubackup user:

5. Введите пароль для пользователя RuBackup:



password of rubackup user: RuBackup client configuration: client-server mode

Hostname of primary server:

6. Укажите адрес основного сервера RuBackup:

```
Hostname of primary server: <rubackup-primary>
Will you use secondary server (y/n)?
```

7. Укажите будете ли вы использовать дополнительный сервер:

Will you use secondary server (y/n)?y Hostname of secondary server:

8. Укажите адрес дополнительного сервера:

```
Hostname of secondary server: <rubackup-secondary>
Possible interfaces for RuBackup client communication:
    lo [0]
    enp1s0 [1]
Choose client net interface ID for use:
```

9. Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования:

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
    lo [0]
    enp1s0 [1]
Choose client net interface ID for use: 1
Selected interface: enp1s0
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

10. Укажите, можно ли будет администратору системы СРК RuBackup восстанавливать копии сделанные для данного клиента

Do you allow centralized recovery (y/n)?y Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?

11. Укажите, будет ли использоваться непрерывная удаленная репликация на этом клиенте:

Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?y Enter local backup directory path [/tmp] :

12. Укажите директорию для временных операций с файлами резервных копий:



Enter local backup directory path [/tmp] : /**rubackup-tmp** Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?y Create RuBackup master key...

Passphrase:

13. Создайте мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий (необходимо ввести не менее 10 символов в поле Passphase):

```
Passphrase:
Will you use digital signature (y/n)?
```

- 14. Укажите хотите ли вы создать ключи электронно цифровой подписи:
  - Will you use digital signature (y/n)?y Create new secret key Create new public key

По окончании работы rb\_init запустите клиентский и серверный сервисы резервного копирования. Следуйте инструкции из раздела «Настройка пользователей на сервере RuBackup».

По завершении настройки медиасервера необходимо:

1. Медиасервер при первом запуске потребуется авторизовать в системе резервного копирования как медиасервер.

Внимание! После запуска медиасервера необходимо соблюсти порядок авторизации! Сначала нужно авторизовать в системе клиента и только потом медиасервер. В противном случае будет добавлено два клиента, что приведет к ошибкам.

2. Перезагрузить медиасервер:

#### \$ sudo systemctl restart rubackup\_server

3. Медиасерверу нужно назначить хотя бы один пул типа «Файловая система» для хранения резервных копий и каталог для хранения резервных копий.

Эти задачи можно выполнить в оконном Менеджере Администратора RBM (см. «Руководство администратора RuBackup»).



# Использование NFS

Если на клиенте недостаточно места для создания и временного хранения резервных копий, то медиасервер RuBackup, который обрабатывает задачу клиента, может предоставить ему сетевую файловую систему во временное пользование.

Внимание! Данное решение не рекомендуется использовать в том случае, когда на клиенте системы резервного копирования имеется достаточное пространство для создания резервных копий по причине того, что протокол NFS не зашифрован. Кроме того, в случае необходимости выполнения защитного преобразования, этот процесс будет выполняться в предоставленном клиенту сетевом каталоге.

При запросе клиента медиасервер предоставляет ему доступ к каталогу сетевой файловой системы (ограничение доступа осуществляется по IP адресу клиента). Для каждого клиента создается отдельный каталог, недоступный другим клиентам. По окончании задачи каталог вместе с его содержимым уничтожается.

Для использования сетевой файловой системы NFS, предоставляемой медиасервером клиенту системы резервного копирования для создания и временного хранения резервных копий, из конфигурационного файла клиента /opt/rubackup/etc/config.file следует удалить параметр use-local-backup-directory и добавить параметр nfs-share-mountpoint с указанием точки монтирования сетевой файловой системы, предоставленной медиасервером (по умолчанию /opt/rubackup/mnt). Например:

#use-local-backup-directory /rubackup-tmp
nfs-share-mountpoint /opt/rubackup/mnt

В этом каталоге при возникновении задачи резервного копирования будет создан каталог задачи (имя каталога - номер задачи) и в эту точку будет примонтирована сетевая файловая система, предоставленная клиенту медиасервером.

На медиасервере, который должен иметь возможность предоставлять клиентам по запросу сетевую файловую систему NFS, необходимо выделить каталог, в котором будут создаваться временные каталоги для задач резервного копирования клиентов (NFS для клиентов):

Для этого в RBM выполните следующие действия:

- 1. Откройте вкладку «Серверная группировка RuBackup».
- 2. Выберите медиасервер.
- 3. На вкладке «Файловые системы» задайте значение параметра «Каталог для NFS» (рисунок 7).



	Мене	еджер админ	истрато	pa RuBacl	kup				-	• 😣
Конфигурация Просмотр Действия Аналитика Информация										
Объекты Стратегии Гло	бальное расписание Удаленн	ая репликация	Серве	рная груп	пировка Ri	Backup				
Имя хоста С	Описание Файловы	е системы	Ленточны	е библиоте	ки Обл	ака Бл	точные устр	ойства		
1 rubackup-server1 Primary RuBa	ackup server Обычно	Обычное хранилище:								
	Общая е	мкость:	9.29	Гб						
	Использо	овано:	7.16	Гб 🗾 7	7%					
Аварийное хранилище:										
	9.29	Гб								
	Использо	овано:	7.16	Гб 7	7%					
	Времен	ное хранилиш	le:							
Каталог для NFS /rubackup-shared										
	Пулы	Тулы								
	Filesy	stem Tota	al, GB	Available, (	GB Us	ed, %		Опи	сание	
	1 /default	_pool/ 9.29	2	.13	77					
	Default Лицензия	: Закакзчик [lo Тип: S	ocalhost	Емкость: Начало:	1	Тб, исп.: Конец:	0.00	Тб 0%	<ul> <li>Клиенто</li> <li>Сокетов</li> </ul>	B: 00
		TWIT: S	erver	пачало:	021-09-19	конец:	022-09-19	Доп	Соке гов	. 00

Рисунок 7

При возникновении задачи резервного копирования в этом каталоге на медиасервере будет создан каталог (имя каталога - номер задачи) для клиента. В ходе выполнения задачи созданные резервные копии будут перемещены ИЗ временного каталога, предоставленного клиенту устройство соответствующем медиасервером, в хранения В пуле медиасервера, а по окончании задачи резервного копирования ненужный временный каталог будет удален.

Если клиент использует сетевую файловую систему медиасервера для создания и временного хранения резервных копий, полная резервная копия ресурса, для которого выполняется разностное резервное копирование, должна находиться на устройстве хранения, ассоциированном с пулом того медиасервера, который предоставляет сетевую файловую систему. Если полная резервная копия находится на устройствах хранения ассоциированных с другим медиасервером, вместо разностной резервной копии будет выполнена полная резервная копия.



# Удаление клиента RuBackup

Чтобы удалить клиент RuBackup выполните следующие действия:

- 1. Остановите сервис rubackup-client:
  - \$ sudo systemctl disable rubackup\_client
  - \$ sudo systemctl daemon-reload
- 2. Удалите клиент RuBackup.

Linux deb пакет:

\$ sudo apt remove rubackup-client Linux rpm пакет:

\$ sudo rpm -e rubackup-client

При необходимости удалить клиент RuBackup из конфигурации СРК, это может сделать системный администратор RuBackup при помощи оконного Менеджера Администратора RBM.

После удаления клиента RuBackup в ОС Astra Linux SE 1.6 с активированным режимом защитной программной среды, необходимо:

- 1. Выполнить команду:
- \$ sudo update-initramfs -u -k all

2. Перезагрузить операционную систему:

\$ init 6

# Удаление сервера RuBackup

Чтобы удалить сервер RuBackup выполните следующие действия:

- 1. Остановите сервис rubackup-server:
  - \$ sudo systemctl disable rubackup\_server
  - \$ sudo systemctl daemon-reload
- 2. Удалите сервер RuBackup.

Для удаления Linux deb пакета команда:

\$ sudo apt remove rubackup-server

Для удаления Linux rpm пакета команда:

#### \$ sudo rpm -e rubackup-server

При необходимости удалить медиасервер RuBackup из конфигурации СРК можно при помощи оконного Менеджера Администратора RBM.



# Неинтерактивный режим работы

Неинтерактивный режим работы необходим для выполнения сценариев массового развертывания, например, при использовании ansible — программного решения для удаленного управления конфигурациями серверов.

Администратор имеет возможность конфигурировать CPK RuBackup в bash/shell однострочной командой и, как следствие, использовать эту команду в скриптах для автоматизации процесса.

Настройка CPK RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты **rb\_init (неинтерактивный режим)**. Описание утилиты приведено в документе «Утилиты командной строки».



# Обновление с использованием

# утилиты rb\_update

1. Запустите rb\_init (от пользователя root)

root@rubackup-primary:~# **rb\_init** RuBackup initialization utility Copyright 2018-2022: LLC "RUBACKUP" Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП" Author is Andrey Kuznetsov Version: 1.9 Build: 20220214

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

2. Примите лицензионное соглашение. Для этого нажмите клавишу у.

Do you want to configure RuBackup server (p[rimary], s[econdary], m[edia]) or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)?

3. Выберите сценарий конфигурации основного (primary) сервера. Для этого нажмите клавишу **р**.

```
Do you want to configure RuBackup server (p[rimary], s[econdary], m[edia]) or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)?p
```

Primary RuBackup server configuration... Config file: /opt/rubackup/etc/config.file exists. Create new (y/n/q)?

 Утилита сообщит, что конфигурационный файл уже существует и предложит создать новый. Для создания ввести у. При этом старый конфигурационный файл переименовывается в config.file.old.2022-Mar-15H13-11-53 и остается в тойже папке.

```
Config file: /opt/rubackup/etc/config.file exists. Create new
 (y/n/q)?y
```

Interfaces for RuBackup server: lo enp1s0 Do you want to create RuBackup database (y/n)?

5. Для обновления/создания новой базы данных rubackup введите у



Do you want to create RuBackup database (y/n)?**y** Enter hostname or IP address of PostgreSQL server:

6. Укажите имя сервера содержащего базу данных rubackup:

Enter hostname or IP address of PostgreSQL server: <rubackup-database> password of postgres user:

7. Укажите пароль для пользователя postgres

password of postgres user: <postgres\_user\_password>
User rubackup exists in PostgreSQL
password of rubackup user:

8. Введите пароль от пользователя rubackup:

password of rubackup user: rubackup password is ok Database RuBackup exists Drop it or try to upgrade (d/u/q)?

9. Если пароль верен, то утилита сообщает, что база данных RuBackup существует в кластере и предлагает удалить ее перед созданием новой(**d**), обновить (**u**), или выйти (**q**). Для обновления базы данных введите **u**.

Drop it or try to upgrade (d/u/q)?**u** Version of RuBackup database: 1.9 Current version is 1.9 and you try to upgrade to 1.9 Do you want to continue? (y/n)

10. Если предыдущая версия соответствует той на которую вы планируете обновиться, то утилита вывдет сообщение Current version is 1.9 and you try to upgrade to 1.9 и спросит хотите ли вы продолжить обновление. Для продолжения введите у.

Do you want to continue? (y/n)y Do you want to backup the current database (pg\_dump method) (y/n/q)?

# ВНИМАНИЕ! На более раннюю версию обновиться нельзя! Если предыдущая версия ниже текущей, то будет сразу осуществлен переход к пункту 11.

 Перед апдейтом утилита предложит сохранить копию старой версии базы данных при помощи утилиты pg\_dump. Для сохранения старой версии базы данных введите y (dump-файл будет соханен в директорию из которой выполняется утилита rb\_init в виде rubackup\_dump\_2022-Mar-15 13:12:33).



Dump of RuBackup database saved here: 'rubackup dump 2022-Mar-15 13:12:33' Out of /opt/rubackup/bin/rb\_update: RuBackup update utility Copyright 2018-2022: LLC "RUBACKUP" Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП" Author is Maxim Korytko Version: 1.9 Build: 20220314 Found subdirectory "init" Found subdirectory "modules" Found "bloom.sql" Found "server.sql" Parsing "bloom.sql" Parsing "server.sql" Parsing "rb\_script\_zfs.sql" Parsing "rb\_module\_zfs.sql" Parsing "rb\_module\_docker\_volume.sql" Parsing "rb\_module\_docker\_image.sql" Parsing "rb\_script\_postgres\_pro\_13.sql" Parsing "rb\_module\_proxmox\_container.sql" Parsing "rb\_module\_brest\_template.sql" Parsing "rb\_module\_postgresql10.sql" Parsing "rb\_module\_postgresql12.sql" Parsing "rb\_module\_oracle\_dp\_table.sql" Parsing "rb\_module\_sqlite.sql" Parsing "rb\_module\_block\_device.sql" Parsing "rb\_module\_brest\_vm.sql" Parsing "rb module mysgl57.sgl" Parsing "rb\_module\_mariadb101.sql" Parsing "rb\_module\_mssql\_files.sql" Parsing "rb module communigate pro.sgl" Parsing "rb\_module\_opennebula\_template.sql" Parsing "rb\_module\_redis.sql" Parsing "rb\_module\_communigate\_pro\_mail.sql" Parsing "rb\_module\_vcenter.sql" Parsing "rb module s3 cloud bucket.sql" Parsing "rb\_module\_postgresql13.sql" Parsing "rb\_module\_ceph\_rbd.sql" Parsing "rb module lxd container.sql" Parsing "rb\_module\_zfs\_volume.sql" Parsing "rb module postgresgl11.sgl" Parsing "rb module postgresgl9 6.sgl" Parsing "rb\_module\_docker\_container.sql" Parsing "rb module mssql.sql" Parsing "rb\_module\_oracle\_dp\_db.sql"



```
Parsing "rb_module_pg_dump_table.sql"
Parsing "rb_module_postgres_pro_13.sql"
Parsing "rb_module_oracle_rman.sql"
Parsing "rb_module_rvirt_vm.sql"
Parsing "rb_module_lvm.sql"
Parsing "rb_module_rescue_image.sql"
Parsing "rb_module_lxd_image.sql"
Parsing "rb_module_pg_dump_database.sql"
Parsing "rb_module_jatoba1.sql"
Parsing "rb_module_proxmox_vm.sql"
Parsing "rb_module_aerodisk-vm.sql"
Parsing "rb_module_filesystem.sql"
Parsing "rb_module_kvm.sql"
Parsing "rb_module_filesystem_win.sql"
Parsing "rb_module_btrfs.sql"
Parsing "rb_module_freeipa.sql"
Parsing "rb_module_opennebula_vm.sql"
```

```
RuBackup client configuration: client-server mode
Hostname of primary server: rubackup-primary
Will you use secondary server (y/n)?
```

12. Укажите будете ли вы использовать дополнительный (secondary) сервер, если да, то введите **у**.

Will you use secondary server (y/n)?y Hostname of secondary server:

13. Введите имя для дополнительного сервера:

Hostname of secondary server: <rubackup-secondary>

Possible interfaces for RuBackup client communication: lo [0] enp1s0 [1] Choose client net interface ID for use:

14. Далее будет выполняться настройка клиента RuBackup. Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования:



Possible interfaces for RuBackup client communication: lo [0] enp1s0 [1] Choose client net interface ID for use: 1 Selected interface: enp1s0 Do you allow centralized recovery (y/n)?

15. Укажите можно ли будет администратору системы СРК RuBackup восстанавливать копии сделанные для данного клиента:

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?y ll
```

16. Укажите, будет ли использоваться непрерывная удаленная репликация на этом клиенте:

Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?y

Enter local backup directory path [/tmp] :

17. Укажите директорию для временных операций с файлами резервных копий:

Enter local backup directory path [/tmp] : /rubackup-tmp Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?

18. Подтвердите создание директории, если она не была создана раньше

Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?y

You have RuBackup master key file: /opt/rubackup/keys/master-key This key is used to crypt and decrypt RuBackup archives If you drop it you can't decrypt your archives If you have crypted RuBackup archives STOP NOW and SAVE exists key!!!

Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?

19. Вы можете пересоздать мастер-ключ введя у.

ВНИМАНИЕ! Пересоздание мастер-ключа удалит старый ключ, без которого вы не сможете расшифровать зашиврованные ранее резерные копии. Так что рекомендуется, либо сохранить старый ключ, либо не создавать новый.



Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?y Create RuBackup master key... Passphrase:

20. Введите кодовую фразу (не меньше 10 символов) для создания нового мастер-ключа

Passphrase: Will you use digital signature (y/n)?

21. Укажите будете ли вы использовать ключи электронно цифровой подписи (ЭЦП)

Will you use digital signature (y/n)?y You have secret key for digital signature: /opt/rubackup/keys/secret-key.pem Do you want to recreate key pair (y/n)?

- 22. Укажите будете ли вы пересоздавать уже имеющие ключи ЭЦП
  - Do you want to recreate key pair (y/n)?y Create new secret key Create new public key



# Приложение А

### (справочное)

### Перечень клиентских и серверных пакетов для различных ОС

Тип ОС	Клиент	Сервер	Графика		
Ubuntu 18.04, 20.04	Pigz XZ-Utils NFS-Common	Mailutils Libcurl4 NFS-kernel-Server Postgresql Postgresql-contrib	Libgl1-mesa-dev Libxkbcommon-x11-0 Libfontconfig1 QT5-default		
Debian 10	Pigz XZ-Utils NFS-Common	Mailutils Libcurl4 NFS-kernel-Server Postgresql Postgresql-contrib			
CentOS 7	xz pigz nfs-utils	mailx libcurl epel-release yum-utils postgresql12-server postgresql12 postgresql12-contrib	libGLU libxkbcommon-x11 libqtxdg.x86_64		
CentOS 8	xz pigz nfs-utils	mailx libcurl postgresql-server postgresql-contrib	xauth		
Astra Linux 1.7	Pigz XZ-Utils NFS-Common	BSD-Mailx Libcurl4 NFS-kernel-Server Postgresql Postgresql-contrib-11	libqt5sql5-psql		
Astra Linux Common Edition Orel 2.12	Pigz XZ-Utils NFS-Common	BSD-Mailx Libcurl3 NFS-kernel-Server Postgresql Postgresql-contrib- 9.6	libqt5sql5-psql		
Astra Linux 1.6 Smolensk	Pigz XZ-Utils NFS-Common	BSD-Mailx Libcurl3 NFS-kernel-Server Postgresql Postgresql-contrib-	libqt5sql5-psql		



		9.6	
Alt Linux 9	xz pigz nfs-utils	Mailutils Libcurl NFS-Server Postgresql12 Postgresql12-contrib	
Alt Linux 9 Elbrus	xz pigz nfs-utils	Mailutils Libcurl NFS-Server Postgresql12 Postgresql12-contrib	
RedOS 7.3	xz pigz nfs-utils	Mailx Libcurl Postgresql-server Postgresql-contrib	qt5-qtbase- postgresql
Oracle Linux	xz pigz nfs-utils	Mailx Libcurl Postgresql-server Postgresql-contrib	