# Руководство по установке и

## взаимодействию с программным

# интерфейсом RuBackup REST API





# Содержание

3
4
4
5
6
6
8
10
12
12
14
16
16
26
28



## Введение

Система резервного копирования и восстановления данных RuBackup предоставляет пользователю возможность взаимодействия с активным сервером резервного копирования посредством HTTP-запросов к его ресурсам.

Программный интерфейс RuBackup реализован и документирован с использованием набора инструментов Swagger. Для описания REST API Swagger использует формат JSON. Swagger используется вместе с набором программных средств с открытым исходным кодом для проектирования, создания, документирования и использования веб-служб REST.

Настоящее руководство описывает базовые шаги установки, настройки и эксплуатации RuBackup REST API. Руководство предназначено для системных администраторов, отвечающих за сопровождение CPK.



# Перед установкой RuBackup REST API

## Базовые требования

Перед инсталляцией RuBackup API необходимо убедиться, что выполнены все действия для установки CPK RuBackup согласно документации «Руководстве по установке серверов резервного копирования и Linux клиентов»:

1.Скачаны все необходимые пакеты актуальной версии rubackupcommon, rubackup-client, rubackup-server и rubackup-rest-api

2.Пакеты rubackup-common, rubackup-client, rubackup-server установлены

3. Проведен rb\_init с конфигурацией типа primary согласно актуальной документации

Подробнее о вариантах установки REST API можно прочитать в разделе "Установка RuBackup REST API".

Также, проверьте наличие файлов-сертификатов RuBackup, которые используются программным интерфейсом для создания защищённого соединения. Расположение сертификатов в файловой системе:

- 1. /opt/rubackup/keys/server/serverCert.crt
- 2. /opt/rubackup/keys/server/serverKey.key
- 3. /opt/rubackup/keys/client/clientCert.crt
- 4. /opt/rubackup/keys/client/clientKey.key
- 5. /opt/rubackup/keys/rootCA/serverRootCACert.crt



### Особенности установки пакетов в Linux

Дистрибутив RuBackup REST API поставляется в виде deb и rpm пакетов. Для разных дистрибутивов Linux, по причине их отличий друг от друга, предусмотрены специально подготовленные пакеты RuBackup.

В зависимости от типа используемого пакетного менеджера в вашем дистрибутиве Linux, процедура установки и удаления пакетов может использовать команды dpkg, rpm, apt, yum и пр. В настоящем руководстве процедуры установки описаны для пакетного менеджера, который оперирует пакетами deb. Например, процедура установки пакета в операционной системе Ubuntu 20.04 выглядит следующим образом:

#### \$ sudo dpkg -i rubackup-rest-api.deb

Для установки API в OC с пакетным менеджером, который оперирует rpm пакетами, вместо вышеуказанной команды следует выполнить команду:

#### \$ sudo rpm -i rubackup-rest-api.rpm

Процедуры удаления пакетов в настоящем руководстве описаны для пакетного менеджера, который оперирует пакетами deb. Например, процедура удаления пакета RuBackup API выглядит следующим образом:

#### \$ sudo apt remove rubackup-rest-api

Для удаления RuBackup API в операционной системе с пакетным менеджером, который оперирует rpm пакетами, вместо вышеуказанной команды следует выполнить:

#### \$ sudo yum remove rubackup-rest-api

либо:

#### \$ sudo rpm -e rubackup-rest-api

Некоторые операционные системы, такие как Alt Linux, используют пакетную систему rpm, но вместо yum используют apt. Перед установкой или удалением пакета RuBackup REST API следует уточнить, какие команды необходимо использовать для вашего дистрибутива Linux.



#### Установка RuBackup REST API

Перед использованием rest-api рекомендуется внести изменения в конфигурационный файл postgres для увеличения количества зарезервированных подключений супераользователя:

например, командой nano /etc/postgresql/12/main/postgresql.conf

где 12 — номер версии postgresql

Необходимо выставить значение:

#### superuser\_reserved\_connections = 50

Для инсталляции RuBackup API установите пакет rubackup-rest-api, например, командой:

#### \$ sudo dpkg -i rubackup-rest-api.deb

Имя файла пакета может отличаться в зависимости от сборки.

После установки пакета вы можете сразу запустить процесс RuBackup API, если у вас уже определён FQDN для хоста и он явно указан в файле /etc/hosts.

#### Настройка RuBackup REST API

Настройка RuBackup API осуществляется пользователем при помощи изменения переменных окружения. <u>Для RuBackup API из конфигурационного</u> файла RuBackup (/opt/rubackup/etc/config.file) данные НЕ используются.

Ниже представлен перечень переменных окружения доступных для изменения из файла /opt/rubackup/etc/rubackup\_api.env:

Имя переменной	Описание	Возможные значения
APP_HOST	Желаемый IP адрес или FQDN, который	IP/FQDN
	будет использоваться как часть адреса сервера API.	(localhost)
	Если он указан некорректно, то при запуске RuBackup API не будут записываться access_token и refresh_token в cookies	
APP_PORT	Желаемый порт, который будет	Порт
	использоваться как часть адреса сервера API	(5656)
DB_HOST	IP или FQDN сервера PostgreSQL с	IP/FQDN
	базой данных КиВаскир	(localhost)



DB_PORT Порт сервера PostgreSQL с базой		Порт
	данных RuBackup	(5432)
RB_SERVER_	IP или FQDN основного сервера	IP/FQDN
HOST	RuBackup	(localhost)
DEBUG	Режим расширенного логирования	True/False

Описанные переменные могут быть применены локально, через команду export. Например:

#### # export APP\_HOST=api.rubackup.local

Также, у пользователя есть возможность зафиксировать значения описанных переменных глобально описав их в файле '/opt/rubackup/etc/rubackup\_api.env'. Пример:

GNU nano 6.2	rubackup	api.env
APP_HOST=localhost		
APP_PORT=5656		
DB_HOST=localhost		
DB_PORT=5432		
RB_SERVER_HOST=localhost		
DEBUG=False		

Запуск Swagger и Tucana будет произведён по адресу, указанному в параметре APP\_HOST.

1) Для того, что запуск был произведен по доменному имени, указать нужно именно его, например

#### APP\_HOST=api.rubackup.local

Также для же для этого в /etc/hosts должен быть указан этот FQDN.

2) Для запуска через localhost можно оставить параметры по умолчанию:

#### APP\_HOST=localhost

#### Настройка журналирования RuBackup REST API

Для обеспечения гибкости процесса журналирования действий сервера предусмотрен специальный конфигурационный файл, расположенный по пути «/opt/rubackup/etc/rubackup\_api\_logger.conf». Лог-файлы располгаются в директории по пути: «/opt/rubackup/logs/rubackup-api».



#### Логгеры

В конфигурационном файл присутствует четыре типа логгеров:

- *logger\_root* логгер, от которого должны наследоваться все остальные. По умолчанию записывает сообщения уровня INFO и выше;
- logger\_rb\_api логирует общие ошибки и информационные сообщения по API. По умолчанию записывает сообщения уровня INFO и вышею. Ведёт запись в консоль и в файл;
- *logger\_rb\_access* логирует инциденты, связанные с авторизацией. По умолчанию записывает сообщения уровня INFO и выше. Ведёт запись в консоль и в файл.
- logger\_tornado логирует ошибки web-сервера Tornado. По умолчанию записывает сообщения уровня INFO и выше. Ведёт запись в консоль и в файл.

#### Хэндлеры

Для каждого логгера в конфигурационном файле присутствуют хэндлеры, в которых написано как и какие обрабатывать ошибки, куда их записывать.

В нашем случае присутствуют три хэндлера:

- handler\_file — перехватывает сообщения уровня INFO, применяет определённое форматирование, записывает их в /opt rubackup/log/rubackup\_api/access/rubackup-api.log. Также после полуночи создаётся новый файл для записи логов. Количество файлов журнала не превышает 15.

- *handler\_console* — перехватывает сообщения уровня INFO, применяет определённое форматирование и выводит их в консоль;

- handler\_access — перехватывает сообщения уровня INFO, применяет определённое форматирование, записывает инциденты, связанные с доступом, в /opt/rubackup/log/rubackup\_api/access/rubackupapi.access.log. Также после полуночи создаётся новый файл для записи логов. Количество файлов журнала не превышает 15.

#### Форматеры

Описывают формат, в котором нужно записывать и/или отображать сообщения в файле и/или консоли.

Дополнительную информацию по журналированию можно найти по ccылкe: https://docs.python.org/3/library/logging.config.html#configuration-file-format



#### Настройка запуска RuBackup REST API

После установки пакета и настройки переменных окружения можно производить запуск RuBackup API.

Сервер RuBackup API представляет собой фоновое приложение (сервис, демон).

Расположение:

#### /opt/rubackup/bin/rubackup\_api

Запуск в терминальном режиме:

#### \$ rubackup\_api --start

Остановка:

#### \$ rubackup\_api --stop

Перезагрузка:

#### \$ rubackup\_api --restart

Для штатной эксплуатации RuBackup API рекомендуется запустить его как сервис. Для этого выполните следующие действия:

1. Включите сервис RuBackup API:

#### \$ sudo systemctl enable \

#### /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup\_api.service

2. Перезагрузите systemctl:

#### \$ sudo systemctl daemon-reload

3. Запустите сервис rubackup\_api:

#### \$ sudo systemctl start rubackup\_api.service

Уточнить статус RuBackup API можно при помощи команды:

#### \$ systemctl status rubackup\_api.service

rubackup\_api.service - RuBackup API



Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rubackup\_api.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2024-05-07 22:06:24 MSK; 24min ago

Main PID: 69213 (rubackup\_api)

Tasks: 2 (limit: 9430)

Memory: 61.0M

CGroup: /system.slice/rubackup\_api.service

69214 /opt/rubackup/lib/rubackup\_rest\_api\_lib/rubackup\_api.bin --start мая 07 22:06:24 rb-primary systemd[1]: Started RuBackup API.

мая 07 22:06:25 rb-primary rubackup\_api[69214]: RuBackup API Logger initializing мая 07 22:06:26 rb-primary rubackup\_api[69214]: 2024-05-07 22:06:26,066 -[WARNING] - 'The rubackup database has not been initialized. Please authenticate' мая 07 22:06:26 rb-primary rubackup\_api[69214]: 2024-05-07 22:06:26,070 - [INFO] -'RuBackup REST API is running on [https://rubackup.api.local:5656]'

Сообщение 'The rubackup database has not been initialized. Please authenticate' является предупреждением пользователя о необходимости пройти аутентификацию хотя бы один раз для продолжения работы с сервисом. Для прохождения аутентификации воспользуйтесь методом POST /login напрямую или web-интерфейсом.

#### Установка RuBackup REST API на выделенный хост

Перед инсталляцией RuBackup API необходимо убедиться, что выполнены все действия для установки CPK RuBackup согласно документации «Руководстве по установке серверов резервного копирования и Linux клиентов»:

- 1. Скачаны все необходимые пакеты актуальной версии rubackup-common, rubackup-client, rubackup-server и rubackup-rest-api
- 2. Пакеты rubackup-common, rubackup-client, rubackup-server установлены, rb\_init проводить НЕ нужно
- 3. Существует хост с установленным, настроенным и запущенным основным сервером rubackup
- 4. Существует хост с базой данных rubackup

Для инсталляции RuBackup API установите пакет rubackup-rest-api, например, командой:

#### \$ sudo dpkg -i rubackup-rest-api.deb

Имя файла пакета может отличаться в зависимости от сборки.



#### Настройка RuBackup REST API на выделенном хосте

Настройка RuBackup API осуществляется пользователем при помощи изменения переменных окружения. <u>Для RuBackup API из конфигурационного</u> файла RuBackup (/opt/rubackup/etc/config.file) данные HE используются.

Ниже представлен перечень переменных окружения доступных для изменения из файла /opt/rubackup/etc/rubackup\_api.env:

Имя переменной	Описание	Возможные значения
APP_HOST	Желаемый IP адрес или FQDN, который будет использоваться как часть адреса	IP/FQDN (localhost)
	Сервера АГТ. Если он указан некорректно, то при запуске RuBackup API не будут записываться access_token и refresh_token в cookies	
APP_PORT	Желаемый порт, который будет использоваться как часть адреса сервера АРІ	Порт (5656)
DB_HOST	IP или FQDN сервера PostgreSQL с базой данных RuBackup	IP/FQDN (localhost)
DB_PORT	Порт сервера PostgreSQL с базой данных RuBackup	Порт (5432)
RB_SERVER_ HOST	IP или FQDN основного сервера RuBackup	IP/FQDN (localhost)
DEBUG	Режим расширенного логирования	True/False

Описанные переменные могут быть применены локально, через команду export. Например:

#### # export APP\_HOST=api.rubackup.local

Также, у пользователя есть возможность зафиксировать значения описанных переменных глобально описав их в файле '.bashrc'. Пример:





После этого необходимо перезагрузить переменные окружения:

#### #..bashrc

Для запуска Swagger и Tucana на выделенном хосте в файл переменных окружения нужно установить следующие параметры:

APP\_HOST=IP или FQDN хоста, на котором установлен и будет запущен rest-api APP\_PORT=5656 DB\_HOST=IP или FQDN хоста с базой данных DB\_PORT=5432 RB\_SERVER\_HOST=IP или FQDN хоста основного сервера rubackup

#### Настройка запуска RuBackup REST API на выделенном хосте

После установки пакета и настройки переменных окружения можно производить запуск RuBackup API.

Сервер RuBackup API представляет собой фоновое приложение (сервис, демон).

Расположение:

/opt/rubackup/bin/rubackup\_api

Запуск в терминальном режиме:

\$ rubackup\_api --start

Остановка:

#### \$ rubackup\_api --stop

Перезагрузка:

#### \$ rubackup\_api --restart



Для штатной эксплуатации RuBackup API рекомендуется запустить его как сервис. Для этого выполните следующие действия:

4. Включите сервис RuBackup API:

- \$ sudo systemctl enable \
   /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup\_api.service
- 5. Перезагрузите systemctl:

#### \$ sudo systemctl daemon-reload

6. Запустите сервис rubackup\_api:

#### \$ sudo systemctl start rubackup\_api.service

Уточнить статус RuBackup API можно при помощи команды:

#### \$ systemctl status rubackup\_api.service

rubackup\_api.service - RuBackup API

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rubackup\_api.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2024-05-07 22:06:24 MSK; 24min ago Main PID: 69213 (rubackup\_api)

Tasks: 2 (limit: 9430)

Memory: 61.0M

CGroup: /system.slice/rubackup\_api.service

----69213 /bin/sh /opt/rubackup/bin/rubackup\_api --start

69214 /opt/rubackup/lib/rubackup\_rest\_api\_lib/rubackup\_api.bin --

start

мая 07 22:06:24 rb-primary systemd[1]: Started RuBackup API. мая 07 22:06:25 rb-primary rubackup\_api[69214]: RuBackup API Logger initializing

мая 07 22:06:26 rb-primary rubackup\_api[69214]: 2024-05-07 22:06:26,066 -[WARNING] - 'The rubackup database has not been initialized. Please authenticate'

мая 07 22:06:26 rb-primary rubackup\_api[69214]: 2024-05-07 22:06:26,070 -[INFO] - 'RuBackup REST API is running on [https://rubackup.api.local:5656]'

В данном случае сообщение 'The rubackup database has not been initialized. Please authenticate' — означает, что сервис успешно запущен, но еще не выполнена авторизация в Swagger или Tucana.



#### Использование RuBackup REST API

Этот раздел описывает процесс аутентификации, авторизации и взаимодействия пользователя с программным интерфейсом RuBackup.

#### Аутентификация пользователя

Перед тем как пользователь сможет обратиться к ресурсам сервера RuBackup, он должен пройти аутентификацию и получить токены доступа: *access\_token, refresh\_token и csrf\_token*.

Сгенерированный access\_token будет действовать в течение 15 минут с момента получения, *refresh\_token* — 24 часа с момента получения, *csrf\_token* действует до перезагрузки сервиса rubackup\_api.

По истечении срока жизни *access\_token* его можно перевыпустить с помощью *refresh\_token*. Если истек срок жизни *refresh\_token*, необходимо перевыпустить новую пару токенов с помощью логина и пароля. После перезапуска rubackup\_api *т*акже необходимо перевыпустить новую пару токенов с помощью логина и пароля.

#### Выпуск AccessToken, RefreshToken и CSRF-Token через браузер

Для получения пары токенов необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейдите по адресу <u>https://<app\_host>:<app\_port>/api/v1/</u>:

Q https://rubackup. <b>api.loca</b> l:5656/api/v1	
RuBackup API	
	Authorize
Auth Authorization endpoints	~
Administrators Some description for namespace	$\sim$



2. Перейдите на вкладку «Auth» и выберите эндпоинт "/auth/login":

POST /auth/l	ogin	/
Parameters		Try it ou
lame	Description	
ayload * <sup>required</sup>	Example Value   Model	
body)	{ "rubackup_database": "rubackup", "rubackup_user": "rubackup", "password": "12345" }	
	Parameter content type application/json	

3. Нажмите кнопку "Try it out", заполните payload актуальными данными и нажмите "Execute":

Auth Authorizatio	n endpoints	^
POST /auth/l	gin	^ ≙
Parameters		Cancel
Name	Description	
payload * required object	Edit Value   Model	
(1997)	{ "rubackup_dstabase": "rubackup", "rubackup_usser": rubackup", "password": "festing12345*" }	
		h
	Cancel	
	Parameter content type           application/json	
	Execute	
Responses		Response content type application/json v

В результате проделанных операций будут получены *access\_token, refresh\_token и csrf\_token,* а также сопутствующая информация о пользователе прошедшем авторизацию. Также сервис автоматически разместит *access\_token* и *refresh\_token* в cookie-файлах.



Request U	RL
https://a	pi.rubackup.local:5656/api/v1/auth/login
Server res	ponse
Code	Details
200 Undocumente	d Response body
	<pre> t dats:: {     "access token:: "0y100X1011XV101LC1bbGc101JTU211N13.9y3mcHVzaC16ZmFsc2UsIm1bdC16HTcxNTExHTgwHiwianRpIjo1M0000V10TYthc92Z000DMwLTg3YTEtNDLwHDc4Hz8jHmWHIV12S16InFjY2V ccptInNV15EnJTV#j3WvK1wibabljoxtzHTEx00AyL0jc3JmljoiNG4Y2M0NTctNDAwKS00Y2Z11Tk2MmHtKMIMOUSHjcxTA2IwiJaxkzJUTEyR2AyLC3WYHDpHki01Jvb6p2cHtZmp6emztZHpoIn0.wy31     "csrf_tbkem": "48c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": "48c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": 44c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": 44c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": 44c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": 44c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": 44c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": 44c3457-4065-46b-961c-05059571e06",     "csrf_tbkem": 44c3457-4065-46b-961c-06595971e06",     "csrf_tbkem": 44c34510401V21tC151m31210Htx315110Htx01tEx1F2x4fm394V1y21515110Htx01tF1W40HU4052161m312n 1c2g1(c3df1512)4W1V21tC151m31210Htx01tEx1F2x4fm3522denpmbWR6aC39.H6     "note: [     "rubackup.server.address": 10.177     ",     "user_mame": "rubackup",     "user_mame": "rubackup",     "serrens: 0,     "serrens: 0,     "serrens: 0,     "serrens: 0,     "serrens: 0,     "serrens: 0,     "serrens: 10.177     ",     "serrens: 10.177     "</pre>
	access-control-allow-credentials: true access-control-allow-origin: https://api.rubackup.local:5656 content-tupe: application/json server: TornadoServer/6.2 vary: Origin
Responses	
Code	Description

### Выпуск AccessToken, RefreshToken и CSRF-Token через CLI

Чтобы произвести выпуск пары токенов через терминал, необходимо отправить POST-запрос с помощью консольной утилиты *curl* или любым другим удобным способом. В данном примере используется *curl*:

\$ curl -k -X POST 'https://api.rubackup.local:5656/api/v1/auth/login' \
-H 'accept: application/json' \

```
-H 'Content-Type: application/json' \
```

```
-d '{"rubackup_database": "rubackup", "rubackup_user": "rubackup",
"password": "Testing12345*"}'
```

где

https://api.rubackup.local — адрес, где запущен rubackup\_api 5656 - порт, который будет использоваться как часть адреса сервера API /api/v1/auth/login — путь до запроса на авторизацию -H <argument> - значения, передаваемые в Headers rubackup\_database — имя служебной базы данных rubackup\_user — имя суперпользователя password — пароль суперпользователя

#### Результат вернётся в формате JSON:

{

"data": {

"access\_token":

```
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImlhdCI6M
TcxNTE1ODc2MCwianRpIjoiNThjZjQ5MDAtZjE5Ni00OTZILThkZjQtMThmZjlhY2
M3Y2QxIiwidHIwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6InJ1YmFja3VwIiwibmJmIjoxNzE1MT
U4NzYwLCJjc3JmIjoiNGM4YzM0NTctNDAwNS00YzZiLTk2MWMtMGM1MDU5N
```



jcxZTA2liwiZXhwljoxNzE1MTU5NjYwLCJmYW1pbHkiOiJ4cnByeHR3ZHJyZ3Fsa mN4ln0.VK5K6v-0\_NxSx42bU5dEMIQAYYzxn-GTxmbjhxXjYSs",

"csrf\_token": "4c8c3457-4005-4c6b-961c-0c5059671e06",

#### "refresh\_token":

"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCl6ZmFsc2UsImlhdCl6M TcxNTE1ODc2MCwianRpIjoiOTUzZjAxZWYtMTM4Zi00Y2ZhLTg4ODltNGl0NWQ 0N2YxM2l2liwidHlwZSl6InJlZnJlc2giLCJzdWliOiJydWJhY2t1cClsIm5iZil6MTcxN TE1ODc2MCwiY3NyZil6IjRjOGMzNDU3LTQwMDUtNGM2Yi05NjFjLTBjNTA1OT Y3MWUwNilsImV4cCl6MTcxNTl0NTE2MCwiZmFtaWx5IjoieHJwcnh0d2Rycmdxb GpjeCJ9.7Tmdl0Cmm4knApNINDoYJuJIYdRlzuuc1hS-1c4Y8Ws",

"role": [

"superuser"

],

"rubackup\_server\_address": "10.177.xx.xxx",

"user\_name": "rubackup"

},

"errors": {},

"is\_error": false,

"message": ""

}

Если необходимо получить еще и access\_token и refresh\_token из cookies, то в команде curl следует указать опцию "--cookie-jar -", например:

```
$ curl -k --cookie-jar - -X POST
'https://api.rubackup.local:5656/api/v1/auth/login' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"rubackup_database": "rubackup", "rubackup_user": "rubackup",
"password": "Testing12345*"}'
```

С этой опцией к выводу добавится следующая информация:

#HttpOnly\_.rubackup.local TRUE / TRUE 0 refresh\_token\_cookie

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImIhdCI6MT cxNTE2MDUzNywianRpIjoiYzM4MTE0N2YtNDI0MS00Y2NjLTlhZjYtNDcwODAx MWFmOTRjIiwidHIwZSI6InJIZnJIc2giLCJzdWIiOiJydWJhY2t1cCIsIm5iZiI6MTcxN TE2MDUzNywiY3NyZiI6IjRjOGMzNDU3LTQwMDUtNGM2Yi05NjFjLTBjNTA1OT Y3MWUwNiIsImV4cCI6MTcxNTI0NjkzNywiZmFtaWx5IjoieXRqemR4dG1xd212b HlyayJ9.g0aFkoob7jAwZ5Bv6FzbOPo3\_Q6y-vBpASqXXk19tyw



#HttpOnly\_.rubackup.local TRUE / TRUE 0 access\_token\_cookie

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImIhdCI6MT cxNTE2MDUzNywianRpIjoiODhmNDI0N2QtNjJIMy00ZjFjLTk4NzgtNDY4OTM2Yj RINTJmIiwidHIwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6InJ1YmFja3VwIiwibmJmIjoxNzE1MTY wNTM3LCJjc3JmIjoiNGM4YzM0NTctNDAwNS00YzZiLTk2MWMtMGM1MDU5Nj cxZTA2IiwiZXhwIjoxNzE1MTYxNDM3LCJmYW1pbHkiOiJ5dGp6ZHh0bXF3bXZs eXJrIn0.nj-UbudgyYqGmopRpK9du9gPaZcn\_j0\_5yhp0A5DLw8

#### Перевыпуск AccessToken на основе RefreshToken через браузер

Для перевыпуска пары токенов необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейдите по адресу <u>https://<app\_host>:<app\_port>/api/v1/</u>:

Q https://rubackup.api.local:5656/api/v1	
RuBackup API CO Pase URL: /api/v1.0 /api/v1.owagger.json A RuBackup REST API documentation	
	Authorize
Auth Authorization endpoints	~
Administrators Some description for namespace	$\sim$

#### 2. Перейдите на вкладку «Auth» и выберите эндпоинт "/auth/refresh":

Auth Author	rization endpoints	^
POST /aut	th/login	∨ 🗎
DELETE /aut	th/logout	∨ 🕯
POST /aut	th/refresh	^ ≜
Parameters	Тту і с	out
Name	Description	
Authorization- Access-Token	Put access token with prefix 'Bearer ' in value of Authorization-Access-Token header	
(header)	Authorization-Access-Token	
Authorization string	Put refresh token with prefix 'Bearer ' in value of Authorization header	
(header)	Authorization	
Responses	Response content type application/json	~

3. Нажмите кнопку "Try it out". Если авторизация была пройдена в этом же браузере и access\_token, и refresh\_token все ещё находятся в cookie, то нажмите кнопку "Execute". В ином случае, явно укажите токены с



префиксом Bearer для параметров Authorization-Access-Token и Authorization.

Auth Autho	rization endpoints	^
POST /au	th/login	~ ≙
DELETE /au	th/logout	$\sim$ $$
POST /au	th/refresh	∧ <sup>↑</sup>
Parameters		Cancel
Name	Description	
Authorizatior Access-Token	Put access token with prefix 'Bearer ' in value of Authorization-Access-Token header	
string (header)	uj3s9b9ymmw-JZanYHuUlhzzbF-jHURQs	
Authorizatior string	Put refresh token with prefix 'Bearer ' in value of Authorization header	
(header)	iNT1liHqJDcEDZWHBBYt3H99zY8EOMeil	
	Execute	
Responses		Response content type application/json ~

В результате проделанных операций вам вернётся перевыпущенный access\_token, перевыпущенный refresh\_token и csrf\_token, а также сопутствующая информация о пользователе прошедшем авторизацию. Также сервис автоматически разместит перевыпущенные access\_token и refresh\_token в cookie-файлах.





#### Перевыпуск AccessToken на основе RefreshToken через CLI

Чтобы произвести перевыпуск пары токенов через терминал, необходимо отправить POST-запрос с помощью консольной утилиты *curl* или любым другим удобным способом. В данном примере используется *curl*:

\$ curl -k -X POST 'https://api.rubackup.local:5656/api/v1/auth/refresh' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization-Access-Token: Bearer <access\_token>' \
-H 'Authorization: Bearer <refresh\_token>' \
-d ''

где

https://api.rubackup.local — адрес, где запущен rubackup\_api 5656 - порт, который будет использоваться как часть адреса сервера API /api/v1/auth/refresh — путь до запроса -H <argument> - значения, передаваемые в Headers Authorization-Access-Token — значение полученного при авторизации access\_token с префиксом Bearer Authorization — значение полученного при авторизации refresh\_token с префиксом Bearer

Результат вернётся в формате JSON:

{

"data": {

"access token":

"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCl6ZmFsc2UsImlhdCl6M TcxNTE2MjAwOSwianRpIjoiODhlZDcwYzUtM2Y4Yi00MDVmLWJIMjMtYzcwNTA 3YzA5MmViliwidHlwZSl6ImFjY2VzcyIsInN1Yil6InJ1YmFja3VwliwibmJmIjoxNzE1 MTYyMDA5LCJjc3JmIjoiNGM4YzM0NTctNDAwNS00YzZiLTk2MWMtMGM1MD U5NjcxZTA2liwiZXhwIjoxNzE1MTYyOTA5LCJmYW1pbHkiOiJleXh1Y250cWVja2 9ma2p0In0.XHppz9B-eYoEcxZAwcf-nbXKnu8rC\_kXIMRWIU4gZXc",

"csrf\_token": "4c8c3457-4005-4c6b-961c-0c5059671e06",

"refresh\_token":

"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCl6ZmFsc2UsImlhdCl6M TcxNTE2MjAwOSwianRpIjoiOGNIYmY4NGMtOTM4MS00YTlhLWE1OGltNmU4Z DM3OTgxMTI0IiwidHIwZSI6InJIZnJlc2giLCJzdWIiOiJydWJhY2t1cCIsIm5iZiI6MTc xNTE2MjAwOSwiY3NyZiI6IjRjOGMzNDU3LTQwMDUtNGM2Yi05NjFjLTBjNTA1 OTY3MWUwNiIsImV4cCl6MTcxNTl0ODM3MCwiZmFtaWx5IjoiZXI4dWNudHFIY 2tvZmtqdCJ9.H\_TPOn-CF70bYUKa5AP4UI0MsiPEnzy5foxTZXHi0dE",

"role": [

"superuser"

],



"rubackup\_server\_address": "10.177.xx.xxx",

"user\_name": "rubackup"

},

"errors": {},

"is\_error": false,

"message": ""

}

Если необходимо получить еще и access\_token и refresh\_token из cookies, то в команде curl следует указать опцию "--cookie-jar -", например:

```
$ curl -k --cookie-jar - -X POST
'https://api.rubackup.local:5656/api/v1/auth/refresh' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization-Access-Token: Bearer <access_token>' \
-H 'Authorization: Bearer <refresh_token>' \
-d "
```

С этой опцией к выводу добавится следующая информация:

#HttpOnly\_.rubackup.local TRUE / TRUE 0 refresh\_token\_cookie

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCl6ZmFsc2UsImlhdCl6M TcxNTE2MjAwOSwianRpljoiOGNIYmY4NGMtOTM4MS00YTlhLWE1OGltNmU4 ZDM3OTgxMTl0liwidHlwZSl6InJlZnJlc2giLCJzdWliOiJydWJhY2t1cClsIm5iZil6M TcxNTE2MjAwOSwiY3NyZil6IjRjOGMzNDU3LTQwMDUtNGM2Yi05NjFjLTBjNT A1OTY3MWUwNiIsImV4cCl6MTcxNTl0ODM3MCwiZmFtaWx5ljoiZXl4dWNudHF IY2tvZmtqdCJ9.H\_TPOn-CF70bYUKa5AP4Ul0MsiPEnzy5foxTZXHi0dE

#HttpOnly\_.rubackup.local TRUE / TRUE 0 access\_token\_cookie

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCl6ZmFsc2UsImlhdCl6M TcxNTE2MjAwOSwianRpIjoiODhlZDcwYzUtM2Y4Yi00MDVmLWJIMjMtYzcwNT A3YzA5MmViliwidHlwZSl6ImFjY2VzcyIsInN1Yil6InJ1YmFja3VwliwibmJmIjoxNz E1MTYyMDA5LCJjc3JmIjoiNGM4YzM0NTctNDAwNS00YzZiLTk2MWMtMGM1 MDU5NjcxZTA2IiwiZXhwIjoxNzE1MTYyOTA5LCJmYW1pbHkiOiJleXh1Y250cW Vja29ma2p0In0.XHppz9B-eYoEcxZAwcf-nbXKnu8rC\_kXIMRWIU4gZXc

### Отзыв токенов AccessToken и RefreshToken через браузер

Для отзыва токенов необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейдите по адресу <u>https://<app\_host>:<app\_port>/api/v1/</u>:



Q https://rubackup. <b>api.local</b> :5656/api/v1	
RuBackup API 1.0 [ Base URL: /api/v1 ] /api/v1/swagger/son A RuBackup REST API documentation	
	Authorize
Auth Authorization endpoints	~
Administrators Some description for namespace	~

2. Перейдите на вкладку «Auth» и выберите эндпоинт "/auth/logout". Предварительно убедитесь, что выполнена авторизация (подробнее об авторизации написано в разделе «Авторизация пользователя в вебинтерфейсе»).

Auth Author	ization endpoints		^
POST /aut	th/login		✓ 🗎
DELETE /aut	th/logout		^ ≜
Parameters			Try it out
Name	Description		
Authorization string	Put access or refresh token with prefix ' <b>B</b>	earer ' in value of Authorization header	
(neader)	Authorization		
Responses			Response content type application/json ·

3. Нажмите кнопку "Try it out". Если авторизация была пройдена в этом же браузере и access\_token и refresh\_token все ещё находятся в cookie, то нажмите кнопку "Execute". В ином случае, явно укажите отзываемый токен для параметра Authorization (подойдет access\_token и refresh\_token с префиксом Bearer).



Auth Authorization endpoints				
POST /auth/login	POST /auth/login			
DELETE /auth/logout		^ ≜		
Parameters		Cancel		
Name         Description           Authorization string (header)         Put access or refresh token with prefix 'Bearer ' in value of Authorization header           UnozAYENycw4oqhVXMWKMWscdRD1Q				
	Execute			
Responses	Execute	Response content type application/json v		
Responses	Execute	Response content type application/json ~		
Code HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERRO	Execute Description DR Unexpected error	Response content type application/json v		
Code HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERRO	Execute  Description  R Unexpected error Verification failed	Response content type application/json v		

4. В результате проделанных операций вернётся информационное сообщение о том, что токены деактивированы.

Responses	Response content type application	tion/json 🗸
Curl vurl -X 'DELEFE' \ 'https://aps.rubackup.local:5656/apj/vl/auth/logout' \ 'H' accept: application/json'\ 'H' accept: application/json'\ 'H' accept: application/json'\ 'H' accept: application: Bearer eyJ&eXi0iJKV10iLC1hbGci0iJTUz1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImlhdCI6MTcxNTE2NDg4MywianRpIjoiYzc2ZTUxNTE 'H' Accept: application: Bearer eyJ&eXi0iJKV10iLC1hbGci0659671a86' Request URL https://api.rubackup.local:5656/api/v1/auth/logout	YjI3Hy00YWUOLThnYzgtNjQ00DdmMOgwMGKzIj	widHlwZSI6InJlZnJlc2nil @
Server response Code Details		
200 Undocumented Response body		
<pre>{ "data": {}, "errors": {}, "is error": false, "message": "Authentication data has been revoked" } Response henders</pre>		윹 Download
access-control-allow-credentials: true access-control-allow-origin: https://api.rubackup.local:5656 content-length: 110 content-type: application/json server: TornadoServer/6.2 vary: Origin		



#### Применение полученного CSRF-токена в Swagger

Для начала работы с ресурсами сервера перейдите по адресу <u>https://<app\_host>:<app\_port>/api/v1/</u> в Вашем браузере, выполните получение токенов любым удобным способом и нажмите на кнопку *«Authorize»* (рисунок 1):

O A https://api.rubackup.local:5656/api/v1	90%
A RuBackup REST API documentation	
	Authorize
Auth Authorization endpoints	~
Administrators Some description for namespace	$\checkmark$

#### Рисунок 1

В открывшейся форме заполните поле «Value». В данном поле необходимо ввести ранее полученный csrf\_token. Затем нажмите кнопку «Authorize» (рисунок 2):

Available authorizations	×
CSRF-Token (apiKey) Name: X-CSRF-TOKEN In: header	
Value: -4c6b-961c-0c5059671e06	
Authorize Close	

Рисунок 2



\_

Закройте форму нажатием на кнопку *«Close»* (рисунок 3). Теперь вы авторизованы и можете работать с ресурсами сервера RuBackup.

Available authori	zations		×
CSRF-Token (apiKo	ey)		
Authorized			
Name: X-CSRF-TOKEN In: header <b>Value:</b> *****			
	Logout	Close	

Рисунок 3



#### Доступные для использования ресурсы и их методы

В программном интерфейсе RuBackup перечислены необходимые ресурсы для взаимодействия с сервером резервного копирования (таблица 1). Пользователь может обращаться к каждому представленному ресурсу либо через браузер, используя спецификацию, которая предоставляется Swagger, либо через консольную утилиту curl.

Название ресурса	Доступные методы
Auth	POST login
	DELETE logout
	POST resfesh
	GET administrators
	DELETE administrators
Administrators	POST administrators
	GET administrators/{id}
	DELETE administrators/{id}
	PATCH backup_strategies
	GET backup_strategies
	DELETE backup_strategies
Backup Strategies	POST backup_strategies
	PATCH backup_strategies/{id}
	GET backup_strategies/{id}
	DELETE backup_strategies/{id}
Backup Types	GET backup_types

Таблица 1 – Доступные для использования ресурсы и их методы



Название ресурса	Доступные методы
Clients	GET clients
	DELETE clients
	POST clients/authorize
	POST clients/tree
	PATCH clients/{id}
	GET clients/{id}
	DELETE clients/{id}
	GET clients/{id}/resourse_type
	GET client_groups
	DELETE client_groups
Client Groups	POST client_groups
	PATCH client_groups/{id}
	GET client_groups/{id}
	DELETE client_groups/{id}
Clients Log	GET clients_log
	GET clients_log/{id}
Compression Type	GET compression_type
Crypto	GET crypto
Deduplication Hash Algorithm	GET deduplication_hash_algorithm
Destination Storage Types	GET destination_storage_types



Название ресурса	Доступные методы
	GET disaster_recovery_plan
Disaster Recovery Plan	DELETE disaster_recovery_plan
	POST disaster_recovery_plan
	PATCH disaster_recovery_plan/{id}
	GET disaster_recovery_plan/{id}
	DELETE disaster_recovery_plan/{id}
	POST disaster_recovery_plan/{id}/checking
	PATCH global_configuration
Global Configuration	PATCH global_configuration/service_mode
	GET global_configuration
	PATCH global_schedule
	GET global_schedule
	DELETE global_schedule
	POST global_schedule
Global Schedule	GET global_schedule/extension
	PATCH global_schedule/{id}
	GET global_schedule/{id}
	DELETE global_schedule/{id}
	POST global_schedule/{id}/execution
Global Schedule Log	GET global_schedule_log
	GET global_schedule_log/{id}



Название ресурса	Доступные методы
License Types	GET license_types
	GET license_types/{id}
	DELETE maintainers
	GET maintainers
Maintainers	POST maintainers
	DELETE maintainers/{id}
	GET maintainers/{id}
	DELETE media_servers
	GET media_servers
	POST media_servers/authorize
Media Servers	GET media_servers/tree
	PATCH media_servers/{id}
	DELETE media_servers/{id}
	GET media_servers/{id}
Media Servers Log	GET media_servers_log
ficult oct (clo Log	GET media_servers_log/{id}
Notifications	GET notifications
rouncations	GET notifications/{id}
Notification Status	GET notifications_status
OS Types	GET os_types



Название ресурса	Доступные методы
	DELETE pool_list
-	GET pool_list
	POST pool_list
Pool List	GET pool_list/available_for_copy_or_move
	PATCH pool_list/{id}
	DELETE pool_list/{id}
	GET pool_list/{id}
	GET repository
	GET repository/extension
	GET repository/{id}
Repository	PATCH repository/{id}
	DELETE repository/{id}
	POST repository/{id}/copying
	POST repository/{id}/moving
	POST repository/{id}/restoring
	POST repository/{id}/verification
Repository Log	GET repository_log
	GET repository_log/{id}
Reports	PATCH reports
	DELETE reports



Название ресурса	Доступные методы
	GET reports
	POST reports
	PATCH reports/{id}
	DELETE reports/{id}
	GET reports/{id}
Resourse Types	GET resourse_types
	GET resourse_types/{id}
Rubackup Server System Monitoring	GET rubackup_server_system_monitoring
	GET rubackup_server_system_monitoring/{id}
Servers HWID	GET servers_hw_id_tmp
	GET servers_hw_id_tmp/{id}
Status Of Rule	GET status_of_rule
	DELETE storage_block_devices
Storage Block Devices	GET storage_block_devices
	POST storage_block_devices
	PATCH storage_block_devices/{id}
	DELETE storage_block_devices/{id}
	GET storage_block_devices/{id}
Storage Local Catalogs	DELETE storage_local_catalogs
	GET storage_local_catalogs



Название ресурса	Доступные методы
	POST storage_local_catalogs
	DATCIL storage local catalogs/(id)
	PATCH storage_local_catalogs/{Iu}
	DELETE storage_local_catalogs/{id}
	GET storage_local_catalogs/{id}
Strategy Rules	DELETE strategy_rules
	GET strategy_rules
	POST strategy_rules
	GET strategy_rules/extension
	PATCH strategy_rules/{id}
	DELETE strategy_rules/{id}
	GET strategy_rules/{id}
Supervisors	DELETE supervisors
	GET supervisors
	POST supervisors
	DELETE supervisors/{id}
	GET supervisors/{id}
Task Status	GET task_status
Task Log	GET task_log
	GET task_log/{id}
Task Queue	GET task_queue



Название ресурса	Доступные методы
	POST task_queue
	DELETE task_queue
	GET task_queue/extension
	GET task_queue/{id}
	DELETE task_queue/{id}
	DELETE task_queue/{status}
Unauthorised Clients	DELETE unauthorised_clients
	GET unauthorised_clients
	DELETE unauthorised_clients/{id}
	GET unauthorised_clients/{id}
Unauthorised Media Servers User Groups	DELETE unauthorised_media_servers
	GET unauthorised_media_servers
	DELETE unauthorised_media_servers/{id}
	GET unauthorised_media_servers/{id}
	DELETE user_groups
	GET user_groups
	POST user_groups
	PATCH user_groups/{id}
	DELETE user_groups/{id}
	GET user_groups/{id}



Название ресурса	Доступные методы
Users	DELETE users
	GET users
	POST users
	PATCH users/change_password
	PATCH users/{id}
	DELETE users/{id}
	GET users/{id}
Verification Status	GET verification_status
Client Task Info	GET client_task_info
Continue Task Working	POST continue_task_working
Kill Task	POST kill_task
List Client Block Devices	POST list_client_block_devices
List Client Filesystem	POST list_client_filesystem
Pause Task	POST pause_task
Restart Task	POST restart_task
Server Hello	GET server_hello
Server Task Info	GET server_task_info