

RuBackup

Система резервного копирования и восстановления данных

Руководство по установке серверов резервного копирования и Linux клиентов

RuBackup



RuBackup

Версия 1.4

2020 г.

Содержание

Введение.....	3
Перед установкой RuBackup.....	4
Системные требования.....	4
Особенности установки пакетов в Linux.....	5
Мастер-ключ.....	6
Установка клиента RuBackup.....	7
Подготовка к установке клиента.....	7
Необходимые пакеты.....	7
Пакеты для ОС без графической оболочки.....	7
Установка клиента RuBackup.....	8
Настройка клиента RuBackup.....	8
Настройка запуска клиента RuBackup.....	11
Установка сервера RuBackup.....	12
Подготовка к установке сервера.....	12
Необходимые пакеты.....	12
Пакеты для ОС без графической оболочки.....	13
Настройка СУБД PostgreSQL.....	13
Установка сервера RuBackup.....	15
Файл лицензии.....	15
Настройка основного сервера RuBackup.....	16
Настройка запуска сервера RuBackup.....	19
Настройка сервера после установки.....	20
Дополнительно.....	23
Настройка резервного сервера RuBackup.....	23
Настройка медиасервера RuBackup.....	25
Локальный временный каталог.....	27
Использование NFS.....	29
Удаление клиента RuBackup.....	31
Удаление сервера RuBackup.....	31

Введение

Система резервного копирования и восстановления данных RuBackup (далее - Система, СКР) - системное клиент-серверное приложение, предназначенное для автоматизированного выполнения процедур резервного копирования данных серверов, виртуальных машин, баз данных и приложений в центрах обработки данных, а так же для восстановления данных из резервных копий по запросу пользователя или системного администратора.

RuBackup является мощным и гибким средством автоматизации, предназначенным для защиты информации центра обработки данных и корпоративной сети предприятия.

Перед развёртыванием системы резервного копирования в вашем центре обработки данных необходимо провести планирование необходимых ресурсов, которые потребуются для её работы. Следует учесть для каких данных требуется выполнять резервные копии, как часто, какие временные окна допустимы для проведения операций резервного копирования данных, какое допустимое время восстановления данных должно быть в случае их утраты по основному месту хранения и много других нюансов.

Настоящее руководство описывает базовые шаги установки сервера и клиента резервного копирования и предназначено для системных администраторов, отвечающих за внедрение и сопровождение СКР .

Принципы работы СКР и вопросы её администрирования изложены в документе «RuBackup. Руководство системного администратора».

Перед установкой RuBackup

Системные требования

Для функционирования сервера RuBackup рекомендуется следующая минимальная конфигурация аппаратного обеспечения:

- 4 ядра CPU,
- 4 ГБ оперативной памяти,
- 1 Гбит/с Ethernet адаптер.

Для функционирования клиента RuBackup рекомендуется следующая минимальная конфигурация аппаратного обеспечения:

- 1 ядро CPU,
- 64 МБ оперативной памяти,
- 1 Ethernet или Wi-Fi адаптер.

Список поддерживаемых операционных систем см. руководство «Матрица совместимости».

Особенности установки пакетов в Linux

Дистрибутивы сервера и клиента RuBackup могут поставляться в виде deb и rpm пакетов. Для разных дистрибутивов Linux, по причине их отличий друг от друга, предусмотрены специально подготовленные пакеты RuBackup.

В зависимости от типа используемого пакетного менеджера в вашем дистрибутиве Linux, процедура установки и удаления пакетов может использовать команды dpkg, rpm, apt, yum и пр. В настоящем руководстве процедуры установки описаны для пакетного менеджера, который оперирует пакетами deb. Например, процедура установки пакета клиента RuBackup выглядит следующим образом:

```
$ sudo dpkg -i rubackup-client.deb
```

Для установки клиента RuBackup на операционную систему с пакетным менеджером, который оперирует rpm пакетами, вместо вышеуказанной команды следует выполнить команду:

```
$ sudo rpm -i rubackup-client.rpm
```

Процедуры удаления пакетов в настоящем руководстве описаны для пакетного менеджера, который оперирует пакетами deb. Например, процедура удаления пакета клиента RuBackup выглядит следующим образом:

```
$ sudo apt remove rubackup-client
```

Для удаления клиента RuBackup в операционной системе с пакетным менеджером, который оперирует rpm пакетами, вместо вышеуказанной команды следует выполнить:

```
$ sudo yum remove rubackup-client
```

Либо:

```
$ sudo rpm -e rubackup-client
```

Некоторые операционные системы, такие как Alt Linux, используют пакетную систему rpm, но вместо yum используют apt. Перед установкой или удалением пакетов RuBackup следует уточнить, какие команды необходимо использовать для вашего дистрибутива Linux.

Мастер-ключ

В ходе инсталляции будет создан мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий и ключи для электронной подписи, если предполагается использовать электронную подпись.

Внимание! При утере ключа вы не сможете восстановить данные из резервной копии, если последняя была преобразована с помощью защитных алгоритмов.

Важно! Ключи рекомендуется после создания скопировать на внешний носитель, а так же распечатать бумажную копию и убрать эти копии в надёжное место.

Мастер-ключ рекомендуется распечатать при помощи утилиты hexdump, так как он может содержать неотображаемые на экране символы. Например:

```
$ hexdump master-key
```

```
00000000 79d1 4749 7335 e387 9f74 c67e 55a7 20ff  
00000010 6284 54as 83a3 2053 4818 e183 1528 a343  
00000020
```

Важно! Секретный ключ необходимо хранить в месте, доступном только тем, кто должен иметь возможность произвести обратное преобразование файла. Утеря ключа делает невозможным обратное преобразование файла.

Установка клиента RuBackup

Подготовка к установке клиента

Перед установкой клиента RuBackup необходимо провести настройку, описанную в этом разделе

Необходимые пакеты

Перед установкой клиента RuBackup необходимо, чтобы в системе были установлены следующие пакеты:

Название пакета	Функции
pigz	Компрессор, использующий несколько ядер процессора
xz	Компрессор xz
nfs-client	Возможность использования NFS-папки сервера RuBackup

В зависимости от дистрибутива Linux имена пакетов могут отличаться.

При установке клиента RuBackup в ОС Astra Linux SE 1.6 может оказаться, что в официальной репозитории нет компрессора pigz. В этом случае можно сделать ссылку:

```
$ sudo ln -s /bin/gzip /usr/bin/pigz
```

Пакеты для ОС без графической оболочки

Если вы устанавливаете клиент RuBackup на ОС без графической оболочки, то для возможности использовать оконный Менеджер Администратора RuBackup (RBM) необходимо установить следующие пакеты:

```
$ sudo apt install libgl1-mesa-dev  
$ sudo apt install libxkbcommon-x11-0  
$ sudo apt install libfontconfig1
```

В зависимости от используемой ОС, кроме указанных выше вам могут потребоваться дополнительные пакеты. При необходимости, обратитесь в службу технической поддержки RuBackup по адресу электронной почты support@rubackup.ru.

Установка клиента RuBackup

Для установки клиента RuBackup следует выполнить следующие действия:

1. Настроить следующие переменные среды для пользователя `root` (необходимо добавить следующие строки в файл `/root/.bashrc`):

```
PATH=$PATH:/opt/rubackup/bin
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/rubackup/lib
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH
```

Эти переменные также можно определить в файле `/etc/environment`.

2. Установить пакет **rubackup-client**:

```
$ sudo dpkg -i rubackup-client.deb
```

Имя файла пакета может отличаться в зависимости от сборки.

При установке клиента RuBackup в ОС Astra Linux SE 1.6 с активированным режимом защитной программной среды, после установки пакета **rubackup-client** следует:

1. Добавить в файл `/etc/digsig/digsig_initramfs.conf` строки:

```
DIGSIG_ENFORCE=1
DIGSIG_LOAD_KEYS=1
```

2. Выполнить команду:

```
$ sudo update-initramfs -u -k all
```

3. Перезагрузить операционную систему

```
$ sudo init 6
```

Настройка клиента RuBackup

Внимание! Если вы будете устанавливать не только клиент, но и сервер RuBackup, то после установки пакета `rubackup-client` переходите к разделу «Установка сервера RuBackup» на стр.12.

Первоначальная настройка клиента RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты `rb_init`. Выполните следующие действия:

1. Запустите `rb_init` от имени суперпользователя.

```
$ sudo rb_init
```

```
RuBackup initialization utility
Copyright Andrey Kuznetsov 2018-2020
Exclusive rights: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Version: 1.4
RuBackup command service was added to /etc/services
RuBackup license service was added to /etc/services
RuBackup media service was added to /etc/services
Do you want to configure RuBackup server (primary, secodnary,
media) or client (p/s/m/c/q)?c
```

2. Выберите сценарий конфигурирования клиента. Для этого нажмите клавишу `c`.

```
Do you want to configure RuBackup server (primary, secodnary,
media) or client (p/s/m/c/q)?c
Client configuration...
Config file/opt/rubackup/etc/config.file exists. Create new
(y/n)?y
Copy old config file to: /opt/rubackup/etc/config.file.old.2020-
Dec-15H16-58-01
```

3. Введите имя основного (`primary`) и, при наличии, резервного (`secondary`) сервера СРК.

```
Hostname of primary server: rubackup-server1
Will you use secondary server (y/n)?y
Hostname of secondary server: rubackup-server2
```

Внимание! Для всех серверов RuBackup должно быть настроено корректное разрешение имён. Если клиент RuBackup не сможет определить IP адрес по имени сервера, то он прекратит свою работу. Используйте корректные настройки DNS или файла `/etc/hosts`.

4. Выберите сетевой интерфейс, по которому будет выполняться резервное копирование.

Possible interfaces for RuBackup client communication:

lo [0]

enp0s3 [1]

Choose client net interface for use:

Selected interface: enp0s3

5. Укажите, нужно ли подписывать резервные копии клиента цифровой подписью.

Will you use digital signature (y/n)?y

6. Если для создания резервных копий предполагается использовать локальный каталог, то укажите его. Во избежание переполнения системного раздела рекомендуется использовать отдельную файловую систему.

Would you like to use local(l) backup directory or NFS(n) share of RuBackup server (l/n)?l

Local backup directory [/tmp] : /rubackup-tmp

Если для создания резервных копий предполагается использовать сетевую файловую систему (NFS), автоматически предоставляемую клиенту сервером RuBackup на время резервного копирования, то нужно вместо локального каталога выбрать этот вариант. В то же время, чтобы сервер предоставлял сетевую файловую систему, нужно провести необходимую настройку (см. «Руководство системного администратора»).

7. Создайте мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий и создания ключей цифровой подписи. Введите пароль для его генерации.

Create RuBackup master key...

Passphrase:

You have secret key for digital signature:

/opt/rubackup/keys/secret-key.pem

Create new secret key

Create new public key

По окончании работы `gb_init` клиент будет настроен. После этого необходимо авторизовать клиента в СРК. Это может сделать системный администратор СРК при помощи оконного Менеджера Администратора RBM.

Настройка запуска клиента RuBackup

В том случае, если планируется тестирование RuBackup, рекомендуется запускать клиент RuBackup в терминальном режиме с помощью команды:

```
# rubackup_client start
```

Остановить клиент RuBackup можно с помощью команды:

```
# rubackup_client stop
```

Для штатной эксплуатации рекомендуется запускать клиент RuBackup как сервис. Для этого выполните следующие действия:

1. Включите сервис клиента RuBackup:

```
$ sudo systemctl enable \  
  /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup_client.service
```

2. Перезагрузите systemctl:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

3. Запустите сервис rubackup_client:

```
$ sudo systemctl start rubackup_client
```

Уточнить статус клиента RuBackup можно при помощи команды:

```
$ sudo systemctl status rubackup_client
```

```
● rubackup_client.service - RuBackup client  
   Loaded: loaded (/opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup_client.service; >  
   Active: active (running) since Mon 2020-12-04 19:45:07 MSK; 9s ago  
   Process: 4045 ExecStart=/opt/rubackup/bin/rubackup_client start (code=exite>  
   Main PID: 4056 (rubackup_client)  
     Tasks: 2 (limit: 1110)  
    Memory: 8.5M  
   CGroup: /system.slice/rubackup_client.service  
           └─4056 /opt/rubackup/bin/rubackup_client start
```

```
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: ... module File system was ch>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Try to check module: Block de>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Execute OS command: /opt/ruba>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Module version: 1.4  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: ... module Block device was c>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Try to check module: LVM logi>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Execute OS command: /opt/ruba
```

Установка сервера RuBackup

Этот раздел описывает подготовку, установку и настройку сервера RuBackup.

Внимание! Процедура настройки сервера также выполняет настройку клиента. После настройки сервера RuBackup не следует выполнять на нём настройку клиента, так как это повлечёт замену серверных настроек клиентскими, и сервер перестанет работать.

Подготовка к установке сервера

Перед установкой сервера RuBackup необходимо установить клиент RuBackup (см. стр. 6), а также провести настройку, описанную в этом разделе.

Необходимые пакеты

Перед установкой сервера RuBackup необходимо, чтобы в системе были установлены следующие пакеты.

Название пакета	Функции
mailutils (или bsd-mailx)	Утилиты электронной почты
libcurl4 (возможно libcurl3 в зависимости от ОС)	Библиотека curl
nfs-kernel-server nfs-common	Для предоставления NFS папки клиенту для оперативной работы с резервными копиями при использовании опции <code>nfs-share-mountpoint</code>
libqt5sql5-psql	Необходим для ОС AstraLinux

Названия пакетов могут отличаться в зависимости от дистрибутива Linux.

Чтобы система уведомлений RuBackup работала корректно, необходимо настроить отправку электронной почты с сервера RuBackup. Для отправки электронной почты сервер RuBackup использует утилиту `/usr/bin/mail`.

При использовании ленточной библиотеки с сервером резервного копирования, настройку см. в руководстве «Работа с ленточной библиотекой».

Если предполагается предоставление клиентам сетевой файловой системы NFS для создания резервных копий, то эту возможность необходимо настроить на сервере RuBackup (см. «Руководство системного администратора RuBackup»).

Пакеты для ОС без графической оболочки

Если вы устанавливаете сервер RuBackup на ОС без графической оболочки, то для возможности использовать оконный Менеджер Администратора RuBackup (RBM) необходимо установить следующие пакеты:

```
$ sudo apt install libgl1-mesa-dev
$ sudo apt install libxkbcommon-x11-0
$ sudo apt install libfontconfig1
```

Настройка СУБД PostgreSQL

Метаданные резервных копий и конфигурационные параметры системы резервного копирования RuBackup хранятся в СУБД PostgreSQL. СУБД может располагаться на основном сервере резервного копирования RuBackup или в каком-либо другом месте. RuBackup поддерживает PostgreSQL версий 9.6, 10, 11 и 12.

Перед установкой сервера RuBackup в файл `pg_hba.conf` необходимо добавить возможность подключения к СУБД для всех серверов, которые будут входить в серверную группировку RuBackup. Например:

```
# TYPE  DATABASE  USER  ADDRESS  METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all      all    peer

# IPv4 local connections:
host   all      all    127.0.0.1/32    md5
host   all      all    192.168.0.50/24 md5
host   all      all    192.168.0.51/24 md5
host   all      all    192.168.0.52/24 md5
host   all      all    192.168.0.53/24 md5
```

В файле `postgresql.conf` необходимо настроить listener:

```
#-----  
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION  
#-----  
  
# - Connection Settings -  
  
#listen_addresses = 'localhost'      # what IP address(es) to listen on;  
listen_addresses = '*'                # comma-separated list of addresses;  
                                       # defaults to 'localhost'; use '*' for all  
                                       # (change requires restart)  
port = 5432                            # (change requires restart)  
max_connections = 100                 # (change requires restart)
```

После внесения этих изменений необходимо:

1. Перезагрузить сервис postgresql:

```
$ sudo service postgresql restart
```

2. Проверить подключение к СУБД:

```
$ sudo -u postgres psql
```

```
psql (12.5 (Ubuntu 12.5-0ubuntu0.20.04.1))
```

```
Type "help" for help.
```

```
postgres=#
```

3. Задать пароль для пользователя базы данных postgres:

```
$ sudo -u postgres psql
```

```
psql (12.5 (Ubuntu 12.5-0ubuntu0.20.04.1))
```

```
Type "help" for help.
```

```
postgres=# alter user postgres password '12345';
```

```
ALTER ROLE
```

```
postgres=#
```

При установке сервера RuBackup в ОС Astra Linux SE 1.6 необходимо в файле `/etc/parsec/mswitch.conf` для параметра `zero_if_notfound` установить значение `yes` и затем перезагрузить сервис PostgreSQL:

```
$ sudo service postgresql restart
```

Установка сервера RuBackup

Внимание! Процедура настройки сервера также выполняет настройку клиента. После настройки сервера RuBackup не следует выполнять на нём настройку клиента, так как это повлечёт замену серверных настроек клиентскими, и сервер перестанет работать.

Для установки сервера RuBackup следует выполнить следующие действия:

1. Настроить следующие переменные среды для пользователя root (необходимо добавить следующие строки в файл `/root/.bashrc`):

```
PATH=$PATH:/opt/rubackup/bin
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/rubackup/lib
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH
```

Эти переменные также можно определить в файле `/etc/environment`.

2. Установить пакет **rubackup-server**:

```
$ sudo dpkg -i rubackup-server.deb
```

Имя файла пакета может отличаться в зависимости от сборки.

При установке сервера RuBackup в ОС Astra Linux SE 1.6 с активированным режимом защитной программной среды, после установки пакета **rubackup-server** следует:

1. Выполнить команду:

```
$ sudo update-initramfs -u -k all
```

2. Перезагрузить операционную систему:

```
$ sudo init 6
```

Файл лицензии

Сервер RuBackup содержит в себе лицензию на выполнение резервного копирования общим объёмом резервных копий 1 ТБ. При первом запуске сервер RuBackup попытается получить лицензионный файл от глобального лицензионного сервера RuBackup. Если выход в Интернет с сервера невозможен, обратитесь к своему поставщику с указанием *hardware ID* для получения лицензионного файла. *Hardware ID* можно узнать при помощи следующей команды:

```
# rubackup_server hwid
Copyright Andrey Kuznetsov 2018-2020
Exclusive rights: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Version: 1.4
RuBackup hardware ID:
148e3bbc01691f1f67285cc4498c50571ba1ed9cc43061995feb3c64716a3917
```

Лицензионный файл следует поместить в каталог /opt/rubackup/etc.

Настройка основного сервера RuBackup

Первоначальная настройка сервера RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты `rb_init`. Утилита `rb_init` добавит необходимые сетевые сервисы в файл `/etc/services`. Выполните следующие действия:

1. Запустите `rb_init` от имени суперпользователя.

```
$ sudo rb_init
RuBackup initialization utility
Copyright Andrey Kuznetsov 2018-2020
Exclusive rights: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Version: 1.4
RuBackup command service was added to /etc/services
RuBackup license service was added to /etc/services
RuBackup media service was added to /etc/services
Do you want to configure RuBackup server (primary, secodnary,
media) or client (p/s/m/c/q)?p
```

2. Выберите сценарий конфигурирования основного (primary) сервера. Для этого нажмите клавишу `p`.

```
Primary server configuration...Config
file/opt/rubackup/etc/config.file exists. Create new (y/n)?
```

3. В случае создания нового конфигурационного файла старый конфигурационный файл будет сохранен с другим именем.

```
Found RuBackup command service: 9991/tcp
Found RuBackup license service: 9992/tcp
Found RuBackup media service: 9993/tcp
Do you want to configure RuBackup server (primary, secundary,
media) or client (p/s/m/c/q)?
Primary server configuration...
Config file/opt/rubackup/etc/config.file exists. Create new (y/n)?
Copy old config file to: /opt/rubackup/etc/config.file.old.2020-
Dec-14H19-32-52
Interfaces for RuBackup server: lo enp0s3
Do you want to create RuBackup database (y/n)?
```

4. Создайте базу данных и задайте пароль для пользователя базы данных rubackup:

```
Do you want to create RuBackup database (y/n)? y
Hostname or IP address of PostgreSQL server: 192.168.0.100
password of postgres user:
Create PostgreSQL user rubackup
Set rubackup password:
Repeate password:
User rubackup was created
Create new rubackup database
Hostname of primary server: rubackup1
Will you use secondary server (y/n)?
```

5. Если в конфигурации системы резервного копирования предполагается резервный (secondary) сервер RuBackup, то введите его имя или IP адрес.
6. Далее будет выполняться настройка клиента RuBackup. Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования:

```
Hostname of primary server: rubackup1
Will you use secondary server (y/n)?
Hostname of secondary server: rubackup2
```

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
lo [0]
enp0s3 [1]
Choose client net interface for use: 1
Selected interface: enp0s3
```

7. Укажите, нужно ли подписывать резервные копии цифровой подписью, создать мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий клиента и создания ключей цифровой подписи, и создать ключи цифровой подписи.

```
Will you use digital signature (y/n)?y
Local backup directory [/tmp] :
```

```
You have RuBackup master key file: /opt/rubackup/keys/master-key
This key is used to crypt and decrypt RuBackup archives
If you drop it you can't decrypt your archives
If you have crypted RuBackup archives STOP NOW and SAVE exists
key!!!
```

```
Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?y
Create RuBackup master key...
Passphrase:
```

```
You have secret key for digital signature:
/opt/rubackup/keys/secret-key.pem
Do you want to recreate key pair (y/n)?y
Create new secret key
Create new public key
```

Внимание! По окончании работы утилиты `rb_init` будет сформирован главный конфигурационный файл `/opt/rubackup/etc/config.file`. В этом файле параметр `server-inet-interfaces` определяет сетевые интерфейсы, посредством которых серверу резервного копирования разрешено взаимодействовать с клиентами. В списке интерфейсов необходимо оставить только те, которые необходимы, и удалить все лишние интерфейсы, если они присутствуют (`vnet`, `virbr` и т.п.).

По окончании работы `rb_init` будет создана локальная группа `rubackup`, в которую следует добавить всех пользователей, которые будут работать с RuBackup.

Если планируется тестирование RuBackup, рекомендуется запускать сервер RuBackup в терминальном режиме с помощью команды:

```
# rubackup_server start
```

Остановить сервер RuBackup можно с помощью команды:

```
# rubackup_server stop
```

Для штатной эксплуатации рекомендуется запускать RuBackup как сервис. Следуйте инструкции из раздела ниже.

Настройка запуска сервера RuBackup

Для штатной эксплуатации рекомендуется запускать RuBackup как сервис. Для этого выполните следующие действия:

1. Включите сервис клиента RuBackup:

```
$ sudo systemctl enable \  
  /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup_client.service
```

2. Включите сервис сервера RuBackup:

```
$ sudo systemctl enable \  
  /opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup_server.service
```

3. Перезагрузите systemctl:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

4. Запустите сервис rubackup_client:

```
$ sudo systemctl start rubackup_client
```

5. Запустите сервис rubackup_server:

```
$ sudo systemctl start rubackup_server
```

Уточнить статус клиента RuBackup можно при помощи команды:

```
$ sudo systemctl status rubackup_client
```

```
● rubackup_client.service - RuBackup client  
   Loaded: loaded (/opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup_client.service; >  
   Active: active (running) since Mon 2020-12-04 19:45:07 MSK; 9s ago  
   Process: 4045 ExecStart=/opt/rubackup/bin/rubackup_client start (code=exite>  
   Main PID: 4056 (rubackup_client)  
     Tasks: 2 (limit: 1110)  
    Memory: 8.5M  
   CGroup: /system.slice/rubackup_client.service  
           └─4056 /opt/rubackup/bin/rubackup_client start
```

```
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: ... module File system was ch>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Try to check module: Block de>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Execute OS command: /opt/ruba>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Module version: 1.4  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: ... module Block device was c>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Try to check module: LVM logi>  
дек 14 19:45:07 rb-client1 rubackup_client[4056]: Execute OS command: /opt/ruba
```

Уточнить статус сервера RuBackup можно при помощи команды:

\$ sudo systemctl status rubackup_server

```
● rubackup_server.service - RuBackup server
   Loaded: loaded (/opt/rubackup/etc/systemd/system/rubackup_server.service; >
   Active: active (running) since Mon 2020-12-14 12:14:05 MSK; 15s ago
 Main PID: 4331 (rubackup_server)
    Tasks: 28 (limit: 1110)
   Memory: 6.8M
    CGroup: /system.slice/rubackup_server.service
            └─4331 /opt/rubackup/bin/rubackup_server start

дек 14 12:14:11 rb-client1 rubackup_server[4331]: Warning: Pool: Default has no>
```

Настройка сервера после установки

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск утилит командной строки RuBackup и оконного Менеджера Администратора (RBM), должны входить в группу **rubackup**. Эта группа была создана утилитой `rb_init` в процессе первоначальной настройки.

Чтобы добавить пользователей в группу внесите изменения в файл `/etc/group`.

После настройки основного сервера RuBackup в журнальном файле `/opt/rubackup/log/RuBackup.log` появятся записи о том, что в пуле Default нет ни одной файловой системы для хранения резервных копий:

```
Thu Sep 19 12:40:30 2019: Warning: Pool: Default has no any file system
```

Необходимо назначить для пула Default хотя бы один каталог для хранения резервных копий.

Это можно сделать при помощи утилиты командной строки или оконного менеджера системного администратора системы резервного копирования RBM.

Настройка хранилища с помощью `rb_local_filesystems`

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск утилит командной строки RuBackup, должны входить в группу **rubackup**. Чтобы добавить пользователей в группу внесите изменения в файл `/etc/group`.

Чтобы назначить локальный каталог в качестве хранилища резервных копий следует выполнить команду:

```
$ rb_local_filesystems -a /rubackup1 -p 1
```

В этом примере в качестве хранилища добавляется каталог `/rubackup1`.

Настройка хранилища с помощью RBM


Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск оконного Менеджера Администратора (RBM), должны входить в группу **rubackup**. Чтобы добавить пользователей в группу внесите изменения в файл `/etc/group`.

Для запуска Менеджера Администратора RuBackup используйте команду:


```
$ gbm&
```

Чтобы назначить локальный каталог в качестве хранилища резервных копий выполните в RBM следующие действия:


1. Откройте меню «Конфигурация» > «Хранилища» > «Локальные файловые хранилища».



2. В появившемся окне нажмите кнопку «Добавить».



3. Выберите заранее подготовленный каталог (например, /rubackup1/).



Дополнительно

Настройка резервного сервера RuBackup

Внимание! Настройка резервного сервера RuBackup требуется только в том случае, если в серверной группировке RuBackup предполагается использовать резервный сервер. Для работы резервного сервера требуется отдельная лицензия.

Первоначальная настройка резервного сервера RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты `rb_init`. Выполните следующие действия:

1. Запустите `rb_init` от имени суперпользователя.

```
$ sudo rb_init
RuBackup initialization utility
Copyright Andrey Kuznetsov 2018-2020
Exclusive rights: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Version: 1.4
RuBackup command service was added to /etc/services
RuBackup license service was added to /etc/services
RuBackup media service was added to /etc/services
Do you want to configure RuBackup server (primary, secodnary,
media) or client (p/s/m/c/q)?s
```

2. Выберите сценарий конфигурирования резервного (secondary) сервера. Для этого нажмите клавишу `s`.
3. Введите адрес сервера, на котором располагается база данных RuBackup, и пароль. Укажите имена основного и резервного сервера RuBackup.

```
Interfaces for RuBackup server: lo enp0s3
Connection to RuBackup database
Hostname or IP address of PostgreSQL server: rubackup-server1
password of rubackup user:
Hostname of primary server: rubackup-server1
Hostname of secondary server: rubackup-server2
```

4. Выберите сетевой интерфейс, по которому будет выполняться резервное копирование.

Possible interfaces for RuBackup client communication:

lo [0]

enp0s3 [1]

Choose client net interface for use: 1

Selected interface: enp0s3

5. Укажите, нужно ли подписывать резервные копии клиента цифровой подписью.

Will you use digital signature (y/n)?

6. Укажите локальный каталог для выполнения резервных копий.

Local backup directory [/tmp] : /rubackup-tmp

7. Создайте мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий и создания ключей цифровой подписи. Введите пароль для его генерации.

Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?

Create RuBackup master key...

Passphrase:

You have secret key for digital signature:

/opt/rubackup/keys/secret-key.pem

Do you want to recreate key pair (y/n)?y

Create new secret key

Create new public key

По окончании работы `rb_init` запустите клиентский и серверный сервисы резервного копирования. Следуйте инструкции из раздела «Настройка запуска сервера RuBackup» на стр.19.

По завершении настройки резервного сервера необходимо:

1. Резервный сервер при первом запуске потребует авторизоваться в системе резервного копирования как медиасервер.
2. Резервному серверу нужно назначить хотя бы один пул типа «Файловая система» для хранения резервных копий и каталог для хранения резервных копий.

Эти задачи можно выполнить в оконном Менеджере Администратора RBM (см. «Руководство администратора RuBackup»).

Настройка медиасервера RuBackup

Внимание! Настройка медиасервера RuBackup требуется только в том случае, если в серверной группировке RuBackup предполагается использовать дополнительный сервер. Для работы медиасервера требуется отдельная лицензия.

Первоначальная настройка медиасервера RuBackup осуществляется с помощью интерактивной утилиты `rb_init`. Выполните следующие действия:

1. Запустите `rb_init` от имени суперпользователя.

```
$ sudo rb_init
RuBackup initialization utility
Copyright Andrey Kuznetsov 2018-2020
Exclusive rights: LLC "RUBACKUP"
Исключительные права принадлежат ООО "РУБЭКАП"
Version: 1.4
RuBackup command service was added to /etc/services
RuBackup license service was added to /etc/services
RuBackup media service was added to /etc/services
Do you want to configure RuBackup server (primary, secodnary,
media) or client (p/s/m/c/q)?m
```

2. Выберите сценарий конфигурирования медиасервера. Для этого нажмите клавишу `m`.
3. Введите адрес сервера, на котором располагается база данных RuBackup, и пароль. Укажите имена основного и резервного сервера RuBackup.

```
Interfaces for RuBackup server: lo enp0s3
Connection to RuBackup database
Hostname or IP address of PostgreSQL server: rubackup-server1
password of rubackup user:
Hostname of primary server: rubackup-server1
Hostname of secondary server: rubackup-server2
```

4. Выберите сетевой интерфейс, по которому будет выполняться резервное копирование.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
lo [0]
enp0s3 [1]
Choose client net interface for use: 1
Selected interface: enp0s3
```

5. Укажите, нужно ли подписывать резервные копии клиента цифровой подписью.

Will you use digital signature (y/n)?

6. Укажите локальный каталог для выполнения резервных копий.

Local backup directory [/tmp] : /rubackup-tmp

7. Создайте мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий и создания ключей цифровой подписи. Введите пароль для его генерации.

Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?

Create RuBackup master key...

Passphrase:

You have secret key for digital signature:

/opt/rubackup/keys/secret-key.pem

Do you want to recreate key pair (y/n)?y

Create new secret key

Create new public key

По окончании работы `rb_init` запустите клиентский и серверный сервисы резервного копирования. Следуйте инструкции из раздела «Настройка запуска сервера RuBackup» на стр.19.

По завершении настройки медиасервера необходимо:

1. Медиасервер при первом запуске потребует авторизоваться в системе резервного копирования как медиасервер.
2. Медиасерверу нужно назначить хотя бы один пул типа «Файловая система» для хранения резервных копий и каталог для хранения резервных копий.

Эти задачи можно выполнить в оконном Менеджере Администратора RBM (см. «Руководство администратора RuBackup»).


Локальный временный каталог

Для создания и временного хранения резервных копий и вспомогательных файлов, которые создаются во время работы сервисов системы резервного копирования используется локальный каталог. По умолчанию это каталог /tmp.


Если предполагается создание больших по размеру резервных копий, целесообразно выделить для этого каталога достаточное дисковое пространство. Выбрать иное место для хранения резервных копий можно изменив параметр `use-local-backup-directory` в конфигурационном файле RuBackup `/opt/rubackup/etc/config.file`.

Для изменения этого параметра на сервере RuBackup можно воспользоваться оконным Менеджером Администратора (RBM). Выполните следующие действия:

1. Откройте меню «Конфигурация» > «Базовая конфигурация».



2. На вкладке «Дополнительно» измените значение параметра «Каталог для хранения резервных копий».



После внесения изменений в конфигурационный файл необходимо перезагрузить сервисы RuBackup:

```
$ sudo systemctl stop rubackup_client  
$ sudo systemctl stop rubackup_server  
$ sudo systemctl start rubackup_client  
$ sudo systemctl start rubackup_server
```

Использование NFS

Если на клиенте недостаточно места для создания и временного хранения резервных копий, то медиасервер RuBackup, который обрабатывает задачу клиента, может предоставить ему сетевую файловую систему во временное пользование.

Внимание! Данное решение не рекомендуется использовать в том случае, когда на клиенте системы резервного копирования имеется достаточное пространство для создания резервных копий по причине того, что протокол NFS не зашифрован. Кроме того, в случае необходимости выполнения защитного преобразования, этот процесс будет выполняться в предоставленном клиенту сетевом каталоге.

При запросе клиента медиасервер предоставляет ему доступ к каталогу сетевой файловой системы (ограничение доступа осуществляется по IP адресу клиента). Для каждого клиента создаётся отдельный каталог, недоступный другим клиентам. По окончании задачи каталог вместе с его содержимым уничтожается.

Для использования сетевой файловой системы NFS, предоставляемой медиа-сервером клиенту системы резервного копирования для создания и временного хранения резервных копий, из конфигурационного файла клиента `/opt/rubackup/etc/config.file` следует удалить параметр `use-local-backup-directory` и добавить параметр `nfs-share-mountpoint` с указанием точки монтирования сетевой файловой системы, предоставленной медиа-сервером (по умолчанию `/opt/rubackup/mnt`). Например:

```
#use-local-backup-directory /rubackup-tmp  
nfs-share-mountpoint /opt/rubackup/mnt
```

В этом каталоге при возникновении задачи резервного копирования будет создан каталог задачи (имя каталога - номер задачи) и в эту точку будет примонтирована сетевая файловая система, предоставленная клиенту медиасервером.

На медиасервере, который должен иметь возможность предоставлять клиентам по запросу сетевую файловую систему NFS, необходимо выделить каталог, в котором будут создаваться временные каталоги для задач резервного копирования клиентов (NFS для клиентов):

Для этого в RBM выполните следующие действия:

1. Откройте вкладку «Серверная группировка RuBackup».
2. Выберите медиасервер.
3. На вкладке «Файловые системы» задайте значение параметра «Каталог для NFS».

Менеджер администратора RuBackup (on rb-client1)

Конфигурация Просмотр Действия Аналитика Информация

Объекты Стратегии Глобальное расписание Серверная группировка RuBackup

Имя хоста	Описание
1 rb-client1	Primary RuBackup server

Файловые системы Ленточные библиотеки Облака

Обычное хранилище:
 Общая емкость: 9.29 Гб
 Использовано: 7.38 Гб 79%

Аварийное хранилище:
 Общая емкость: 9.29 Гб
 Использовано: 7.38 Гб 79%

Временное хранилище:
 Каталог для NFS: /rubackup-shared

Пулы

Filesystem	Total, GB	Available, GB	Used, %	Описание
1 /rubackup1/	9.29	1.91	79	

Default

Лицензия: Заказчик localhost Емкость: 1 Тб, исп.: 0.00 Тб 0% Clients: ∞
 Тип: Server Начало: 2020-12-14 Конец: 2021-12-14 ext... Sockets: ∞

Соединение: rubackup@localhost Нормальный режим

При возникновении задачи резервного копирования в этом каталоге на медиасerverе будет создан каталог (имя каталога - номер задачи) для клиента. В ходе выполнения задачи созданные резервные копии будут перемещены из временного каталога, предоставленного клиенту медиасerverом, в устройство хранения в соответствующем пуле медиасerverа, а по окончании задачи резервного копирования ненужный временный каталог будет удалён.

Если клиент использует сетевую файловую систему медиасerverа для создания и временного хранения резервных копий, полная резервная копия ресурса, для которого выполняется разностное резервное копирование, должна находиться на устройстве хранения, ассоциированном с пулом того медиасerverа, который предоставляет сетевую файловую систему. Если полная резервная копия находится на устройствах хранения ассоциированных с другим медиасerverом, вместо разностной резервной копии будет выполнена полная резервная копия.

Удаление клиента RuBackup

Чтобы удалить клиент RuBackup выполните следующие действия:

1. Остановите сервис `rubackup-client`:

```
$ sudo systemctl disable rubackup-client
```

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

2. Удалите клиент RuBackup.

Linux deb пакет:

```
$ sudo apt-get remove rubackup_client
```

Linux rpm пакет:

```
$ sudo rpm -e rubackup_client
```

При необходимости удалить клиент RuBackup из конфигурации СРК, это может сделать системный администратор RuBackup при помощи оконного Менеджера Администратора RBM.

После удаления клиента RuBackup в ОС Astra Linux SE 1.6 с активированным режимом защитной программной среды, необходимо:

1. Выполнить команду:

```
$ sudo update-initramfs -u -k all
```

2. Перезагрузить операционную систему:

```
$ sudo init 6
```

Удаление сервера RuBackup

Чтобы удалить сервер RuBackup выполните следующие действия:

1. Остановите сервис `rubackup-server`:

```
$ sudo systemctl disable rubackup-server
```

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

2. Удалите сервер RuBackup.

Linux deb пакет:

```
$ sudo apt-get remove rubackup_server
```

Linux rpm пакет:

```
$ sudo rpm -e rubackup_server
```

При необходимости удалить медиасервер RuBackup из конфигурации СРК можно при помощи оконного Менеджера Администратора RBM.